

# progeCAD 2019 Professional

*Podręcznik do programu*



[www.progeCAD.pl](http://www.progeCAD.pl)

# Podręcznik do programu progeCAD 2019 Professional



Ing. Petr Motyčka

Alicja Tomczyk



Biuro projektowe SoliCAD, s.r.o., Na Bučance 1289/9, 140 00 Praha, CZ

[www.solicad.com](http://www.solicad.com), [www.progecad.pl](http://www.progecad.pl) email: [info@progecad.pl](mailto:info@progecad.pl)

+48 32 440 19 18, +420 224 248 581



## Spis treści

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. MINIMALNE WYMAGANIA.....                                                        | 8  |
| 2. INSTALACJA PROGRAMU.....                                                        | 9  |
| 2.1. Windows XP.....                                                               | 9  |
| 2.2. Windows Vista.....                                                            | 9  |
| 2.3. Windows 7.....                                                                | 10 |
| 2.4. Windows 8, 8.1 i 10.....                                                      | 10 |
| 3. USTAWIENIA I ICH ODNAWIANIE.....                                                | 12 |
| 3.1. Odnowienie kopii automatycznej.....                                           | 12 |
| 3.2. Centrum progeCAD.....                                                         | 12 |
| 3.3. Odnowienie domyślnych ustawień programu.....                                  | 14 |
| 3.4. Pełne odinstalowanie progeCAD Professional.....                               | 16 |
| 4. PRACA Z PROGRAMEM.....                                                          | 17 |
| 4.1. Interfejs użytkownika.....                                                    | 17 |
| 4.2. Paski narzędzi.....                                                           | 18 |
| 4.3. Osadzenie panelu Własności, menedżera warstw i paska poleceń.....             | 19 |
| 4.4. Zalecane ustawienia.....                                                      | 20 |
| 4.5. Prawe kliknięcie myszy, menu kontekstowe, kliknięcie definiowane czasowo..... | 21 |
| 4.6. Kreator nowego rysunku.....                                                   | 22 |
| 4.7. Otwieranie i zapisywanie.....                                                 | 22 |
| 4.7.1. Otwórz.....                                                                 | 22 |
| 4.7.2. Zapisz.....                                                                 | 23 |
| 4.7.3. Zapisz jako.....                                                            | 23 |
| 4.8. Wiersz poleceń.....                                                           | 23 |
| 4.8.1. Automatyczne uzupełnianie komend.....                                       | 25 |
| 4.8.2. Wprowadzanie współrzędnych.....                                             | 25 |
| 4.9. Poruszanie się po wykresie.....                                               | 26 |
| 4.9.1. Przesunięcie rysunku.....                                                   | 26 |
| 4.9.2. Zwiększanie, Zmniejszanie.....                                              | 26 |
| 4.9.3. Zoom Zakres.....                                                            | 26 |
| 4.9.4. Orientacja w przestrzeni wykresu.....                                       | 27 |
| 5. RYSOWANIE.....                                                                  | 28 |
| 5.1. Rysowanie – podstawowe obiekty.....                                           | 28 |
| 5.1.1. Punkt.....                                                                  | 28 |
| 5.1.2. Linia.....                                                                  | 28 |
| 5.1.3. Prostokąt.....                                                              | 29 |
| 5.1.4. Okrąg.....                                                                  | 29 |
| 5.1.5. Łuk.....                                                                    | 29 |
| 5.2. Wybór (oznaczanie) obiektów.....                                              | 29 |
| 5.2.1. Oznaczanie obiektów.....                                                    | 29 |
| 5.2.2. Odznaczanie obiektów (usunięcie z wyboru).....                              | 30 |
| 5.2.3. Cykliczny wybór nakładających się elementów.....                            | 30 |
| 5.2.4. Poprzedni wybór.....                                                        | 31 |
| 5.2.5. Zmienna PICKADD.....                                                        | 31 |
| 5.3. Użyteczne funkcje.....                                                        | 31 |
| 5.3.1. SKOK i SIATKA (kratka).....                                                 | 32 |
| 5.3.2. ORTO.....                                                                   | 32 |
| 5.3.3. BIEGUN.....                                                                 | 32 |
| 5.3.4. UCHWYT.....                                                                 | 33 |



|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 5.3.4.1. Stałe uchwyty.....                                  | 33 |
| 5.3.4.2. Tymczasowy uchwyt.....                              | 34 |
| 5.3.4.3. Wyświetlanie uchwytów w progeCAD.....               | 35 |
| 5.3.5. ŚLEDZENIE.....                                        | 35 |
| 5.3.6. WSL (grubość linii).....                              | 35 |
| 5.3.7. MOBSZAR.....                                          | 35 |
| 5.3.8. DYNWPROW (Dynamiczne wprowadzanie).....               | 36 |
| 5.3.9. DYNLUW (Dynamiczny lokalny system współrzędnych)..... | 36 |
| 5.3.10. Skala adnotacji.....                                 | 37 |
| 5.3.11. Dziennik wydarzeń (Notification menedżer).....       | 37 |
| 5.4. Rysowanie – pozostałe obiekty.....                      | 37 |
| 5.4.1. Linia konstrukcyjna.....                              | 37 |
| 5.4.2. Polilinia.....                                        | 37 |
| 5.4.3. Wielobok.....                                         | 38 |
| 5.4.4. Chmurka wersji.....                                   | 38 |
| 5.4.5. Splajn.....                                           | 39 |
| 5.4.6. Elipsa.....                                           | 39 |
| 5.4.7. Łuk eliptyczny.....                                   | 39 |
| 5.4.8. Mlinia (multilinia).....                              | 39 |
| 5.4.9. Kreskowanie i wypełnienie (gradient).....             | 40 |
| 5.4.9.1. Kreskowanie.....                                    | 40 |
| 5.4.9.2. Wypełnienie (gradient).....                         | 40 |
| 5.4.10. Obszar.....                                          | 41 |
| 5.4.11. Grupa.....                                           | 41 |
| 5.4.12. Przykryj (Wipeout, pusty obszar).....                | 42 |
| 5.4.13. Tekst.....                                           | 43 |
| 5.4.13.1. Tekst jednowierszowy.....                          | 43 |
| 5.4.13.2. Zmiana stylu tekstu.....                           | 43 |
| 5.4.13.3. Tekst wielorzędowy (mtext, multitext).....         | 44 |
| (lub przy włączonych wielkich ikonach).....                  | 44 |
| 5.4.13.4. Tekst wpisany na łuku.....                         | 45 |
| 5.4.13.5. Edycja tekstu.....                                 | 45 |
| 5.4.14. Tabela.....                                          | 45 |
| 5.4.14.1. Tworzenie tabeli.....                              | 46 |
| 5.4.14.2. Edycja tabeli.....                                 | 46 |
| 6. MODYFIKACJA OBIEKTU.....                                  | 47 |
| 6.1. Modyfikacja za pomocą myszy.....                        | 47 |
| 6.1.1. Modyfikacja linii.....                                | 47 |
| 6.1.2. Modyfikacja polilinii.....                            | 47 |
| 6.1.3. Modyfikacja prostokąta.....                           | 48 |
| 6.1.4. Modyfikacja okręgu.....                               | 48 |
| 6.2. Pasek Zmiana.....                                       | 49 |
| 6.2.1. Wymaż.....                                            | 49 |
| 6.2.2. Kopiuj.....                                           | 49 |
| 6.2.3. Lustro.....                                           | 49 |
| 6.2.4. Odsuń (ekwidystanta).....                             | 49 |
| 6.2.5. Szyk.....                                             | 50 |
| 6.2.5.1. Pole prostokątne.....                               | 50 |
| 6.2.5.2. Pole okrągłe.....                                   | 51 |
| 6.2.6. Przesuń.....                                          | 51 |
| 6.2.7. Obrót.....                                            | 51 |



|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.2.8. Skala.....                                                                  | 52 |
| 6.2.8.1. Przeliczenie skali.....                                                   | 52 |
| 6.2.8.2. Skala odniesienia.....                                                    | 53 |
| 6.2.9. Rozciągnij.....                                                             | 53 |
| 6.2.10. Utnij.....                                                                 | 54 |
| 6.2.11. Wydłuż.....                                                                | 54 |
| 6.2.12. Przedłuż.....                                                              | 54 |
| 6.2.13. Przerwij w punkcie.....                                                    | 55 |
| 6.2.14. Przerwij.....                                                              | 55 |
| 6.2.15. Dołącz.....                                                                | 55 |
| 6.2.16. Fazuj.....                                                                 | 55 |
| 6.2.17. Zaokrąglaj.....                                                            | 56 |
| 6.2.18. Rozbij.....                                                                | 56 |
| 6.3. Modyfikacja za pomocą spacji (rozciągnij, przesun, obrót, skala, lustro)..... | 57 |
| 6.4. Modyfikuj – Obiekt.....                                                       | 57 |
| 6.4.1. Obraz.....                                                                  | 57 |
| 6.4.1.1. Jakość obrazu.....                                                        | 57 |
| 6.4.1.2. Ramka obrazu.....                                                         | 57 |
| 6.4.2. Edycja kreskowania.....                                                     | 58 |
| 6.4.3. Edycja polilinii (połączenie linii i łuków w polilinię).....                | 58 |
| 6.4.4. Edycja splajnu.....                                                         | 59 |
| 6.4.5. Edycja tekstu wymiaru.....                                                  | 59 |
| 6.4.6. Atrybut.....                                                                | 59 |
| 6.4.6.1. Jeden.....                                                                | 59 |
| 6.4.6.2. Globalny.....                                                             | 59 |
| 6.4.6.3. Menedżer atrybutów bloku.....                                             | 59 |
| 6.4.7. Wytwórz blok.....                                                           | 60 |
| 6.4.8. Edytuj tekst.....                                                           | 60 |
| 6.5. Zmiana – styl multilinii.....                                                 | 60 |
| 7. WŁAŚCIOŚCI OBIEKTU.....                                                         | 62 |
| 7.1. Kolor, rodzaj i szerokość linii.....                                          | 62 |
| 7.2. Mierzenie długości i powierzchni.....                                         | 63 |
| 8. WARSTWY.....                                                                    | 64 |
| 8.1. Menedżer właściwości warstwy.....                                             | 64 |
| 8.2. Tworzenie warstwy.....                                                        | 65 |
| 8.3. Usunięcie warstwy.....                                                        | 65 |
| 8.4. Wklejanie i przesuwanie obiektów do warstw.....                               | 65 |
| 8.5. Zapisanie stanu warstw.....                                                   | 66 |
| 8.6. Grupowa zmiana stanu warstw.....                                              | 66 |
| 9. WYMIARY.....                                                                    | 67 |
| 9.1. Style wymiarów.....                                                           | 67 |
| 9.2. Rodzaje wymiarów.....                                                         | 68 |
| 9.2.1. Szybki wymiar.....                                                          | 68 |
| 9.2.2. Szybka linia odniesienia.....                                               | 68 |
| 9.2.3. Liniowy.....                                                                | 68 |
| 9.2.4. Normalny (kierunkowy).....                                                  | 68 |
| 9.2.5. Współrzędne.....                                                            | 68 |
| 9.2.6. Obrócony.....                                                               | 68 |
| 9.2.7. Linia odniesienia.....                                                      | 68 |
| 9.2.8. Promień.....                                                                | 69 |
| 9.2.9. Łamana.....                                                                 | 69 |



|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 9.2.10. Średnica.....                                                | 69 |
| 9.2.11. Kątowy.....                                                  | 69 |
| 9.2.12. Długość łuku.....                                            | 69 |
| 9.2.13. Linia bazowa.....                                            | 69 |
| 9.2.14. Wymiar łańcuchowy (kontynuuj).....                           | 69 |
| 9.2.15. Tolerancja.....                                              | 70 |
| 9.2.16. Znacznik środka.....                                         | 70 |
| 9.2.17. Kontrola.....                                                | 70 |
| 9.2.18. Łamanie linii wymiaru.....                                   | 70 |
| 9.3. Asocjacja wymiarów.....                                         | 70 |
| 9.4. Przykład wymiarowania średnicy za pomocą wymiaru liniowego..... | 71 |
| 10. BLOKI.....                                                       | 72 |
| 10.1. iCADLib – menedżer bloków.....                                 | 72 |
| 10.2. Własne bloki.....                                              | 72 |
| 10.2.1. Blok dla konkretnego rysunku.....                            | 73 |
| 10.2.2. Blok dla wielu rysunków (w samodzielnym pliku).....          | 73 |
| 10.2.3. Blok z atrybutami.....                                       | 73 |
| 10.2.4. Wstawianie bloku.....                                        | 74 |
| 10.2.5. Edycja bloku.....                                            | 75 |
| 10.2.6. Punkt bazowy.....                                            | 75 |
| 10.3. Bloki dynamiczne.....                                          | 75 |
| 11. ADNOTACJE.....                                                   | 77 |
| 11.1.1. Ustawianie skali adnotacji.....                              | 77 |
| 11.1.2. Tworzenie obiektu z adnotacją.....                           | 77 |
| 11.1.2.1. Ustawienia adnotacji dla tekstu.....                       | 77 |
| 11.1.2.2. Ustawienia adnotacji dla tekstu wielowierszowego.....      | 78 |
| 11.1.2.3. Ustawienia adnotacji dla wymiarów.....                     | 78 |
| 11.1.2.4. Ustawienia adnotacji dla kreskowania.....                  | 79 |
| 11.1.2.5. Ustawienia adnotacji dla bloków.....                       | 79 |
| 11.1.3. Własności i ustawienia obiektów z adnotacjami.....           | 79 |
| 11.1.4. Adnotacje w rzutniach – przestrzeń układu.....               | 80 |
| 12. ZEWNĘTRZNE ODNIESIENIA (XREF).....                               | 81 |
| 12.1. Dołączenie.....                                                | 81 |
| 12.2. Odłączenie.....                                                | 82 |
| 12.3. Wgranie.....                                                   | 82 |
| 12.4. Uwolnienie.....                                                | 82 |
| 12.5. Związanie.....                                                 | 82 |
| 12.6. Otwarcie.....                                                  | 82 |
| 13. OBRAZ.....                                                       | 83 |
| 13.1. Menedżer obrazów.....                                          | 83 |
| 13.2. Wstawianie obrazu.....                                         | 84 |
| 13.3. Odłączenie obrazu.....                                         | 84 |
| 13.4. Jakość obrazu.....                                             | 85 |
| 13.5. Ramka obrazu.....                                              | 85 |
| 13.6. Dopasuj obraz.....                                             | 85 |
| 13.7. Kolejność rysowania.....                                       | 85 |
| 13.8. Przycinanie obrazu.....                                        | 85 |
| 13.9. Transparentność.....                                           | 86 |
| 14. PRZESTRZEŃ UKŁADU (ARKUSZ).....                                  | 87 |
| 14.1. Przełączanie pomiędzy modelem a układem.....                   | 87 |
| 14.2. Praca z zakładkami układu.....                                 | 87 |



|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14.3. Rzutnie.....                                                                       | 88  |
| 14.3.1. Rzutnie.....                                                                     | 88  |
| 14.3.2. Funkcje rzutni.....                                                              | 88  |
| 14.3.3. Własne (poligonalne) rzutnie.....                                                | 88  |
| 14.3.4. Skala rzutni.....                                                                | 89  |
| 14.3.5. Zmiana pozycji przestrzeni modelu w rzutni.....                                  | 89  |
| 14.3.6. Zamknięcie rzutni.....                                                           | 90  |
| 14.3.7. Usunięcie ramki rzutni.....                                                      | 91  |
| 14.4. Przesuwanie/kopiowanie obiektów między modelem a układem (polecenie ZMOBSZAR)..... | 91  |
| 14.5. Wymiarowanie w przestrzeni układu.....                                             | 92  |
| 15. DRUK.....                                                                            | 93  |
| 15.1. Druk z modelu.....                                                                 | 93  |
| 15.2. Druk z układu.....                                                                 | 94  |
| 15.3. Druk rysunków do PDF i JPG.....                                                    | 95  |
| 16. WYODRĘBNIANIE DANYCH.....                                                            | 96  |
| 17. DODATKI.....                                                                         | 97  |
| 17.1. Wektoryzacja WinTopo.....                                                          | 97  |
| 17.2. Konwersja PDF do DWG.....                                                          | 97  |
| 17.3. Import widoku z Google Earth.....                                                  | 99  |
| 17.4. Eksport PDF 3D.....                                                                | 99  |
| 18. NARZĘDZIA EKSPRES.....                                                               | 101 |
| 18.1. Zaawansowane funkcje myszki.....                                                   | 101 |
| 19. OPCJE ZAAWANSOWANE.....                                                              | 102 |
| 19.1. Obrót LUW (lokalnego układu współrzędnych) i widoku.....                           | 102 |
| 19.1.1. Obrót LUW według obiektu.....                                                    | 102 |
| 19.1.2. Zmiana widoku.....                                                               | 102 |
| 19.2. Ustawienia pasków narzędzi, dodanie ikon i skrótów klawiszowych.....               | 103 |
| 19.2.1. Dodanie ikon do pasków narzędzi.....                                             | 103 |
| 19.2.2. Usuwanie ikon z pasków narzędzi.....                                             | 103 |
| 19.2.3. Dodanie separatora.....                                                          | 103 |
| 19.2.4. Zmiana funkcji ikon w paskach narzędzi.....                                      | 103 |
| 19.2.5. Własne skróty klawiszowe (aliasy).....                                           | 104 |
| 19.2.6. Własne skróty klawiszowe (klawiatura).....                                       | 104 |
| 19.3. Kolor tarczy najazdowej.....                                                       | 105 |
| 19.4. Wielkość tarczy kursora.....                                                       | 105 |
| 19.5. Znaki specjalne.....                                                               | 105 |
| 19.6. Własne rodzaje linii.....                                                          | 106 |
| 19.6.1. Proste.....                                                                      | 106 |
| 19.6.2. Złożone.....                                                                     | 107 |
| 19.7. Naprawa rysunków przy problemach z ich zapisem, otwarciem czy wyświetlaniem.....   | 109 |
| 19.8. Języki programowania.....                                                          | 110 |
| 20. UŻYTECZNE ODNOŚNIKI.....                                                             | 111 |



# 1. MINIMALNE WYMAGANIA

Dla poprawnego funkcjonowania programu progeCAD decydującymi są prędkość procesora, prędkość karty graficznej, wielkość pamięci RAM oraz pojemność dysku twardego. Minimalne wymagania sprzętowe i programowe to:

*System operacyjny:* Windows 10, Windows 8 lub 8.1 (32-bit lub 64-bit), Windows 7 (32-bit lub 64-bit), Windows Vista (32-bit lub 64-bit).

*Procesor:* Intel Pentium® IV (lub szybszy).

*Pamięć operacyjna:* 2 GB RAM, zalecane 2 GB RAM i więcej.

*Karta graficzna:* pamięć 1 GB DDR3 z obsługą OpenGL,  
zalecana NIEZINTEGROWANA karta graficzna z 2 GB DDR3 oraz obsługą  
OpenGL lub DDR5 z obsługą OpenGL.

*Dysk twardy:* 4 GB miejsca na twardym dysku.

Wydajność jest także zależna od prędkości procesora, mocy przeliczeniowej karty graficznej, użytkowanych sterowników (wydajność najbardziej obniżają nieaktualne sterowniki karty graficznej), prędkości dysku twardego (dysk SSD ma o wiele większą prędkość odczytu niż dysk klasyczny) itd.





## 2. INSTALACJA PROGRAMU


Plik instalacyjny ostatniej wersji progeCAD 2019 Professional można znaleźć zawsze na stronie [www.progecad.pl](http://www.progecad.pl)

**www.progecad.pl → Download → progeCAD Professional → programy**

Bezpośredni odnośnik do działu [Download](#).

Jeśli pobierzesz plik instalacyjny ze strony [www.progecad.pl](http://www.progecad.pl), to po uruchomieniu rozpakuje się on i zapisze na twardego dysku do folderu `C:\SoliCAD\progeCAD...` a na pulpicie zostanie utworzony skrót do uruchomienia menu instalacji.

W menu tym znajduje się możliwość instalacji wersji próbnej, pełnej (single, USB, NLM) i edukacyjnej progeCAD Professional, polski podręcznik, dodatkowe linie i style kreskowania, sterowniki do klucza USB oraz plik instalacyjny serwera NLM.



Po zainstalowaniu progeCAD Professional można usunąć folder SoliCAD, ale tym samym utraci się szybki dostęp do instrukcji, podręcznika itp.

### 2.1. Windows Vista

1. Upewnij się, że jesteś zalogowany z prawami administratora.
2. Z menu *Start* wybierz *Panel sterowania*.
3. Otwórz *Konta użytkowników*.
4. W panelu wybierz *Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika*.
5. Jeśli funkcja *Kontrola konta użytkownika* jest włączona, wypnij ją i potwierdź *OK*.
6. Zrestartuj komputer, jeśli jest to wymagane.
7. Uruchom plik instalacyjny.
8. Przeprowadź instalację według wskazówek instalatora.
9. Poczekaj do końca instalacji.
10. Kliknij prawym klawiszem myszy na skrót progeCAD Professional i wybierz *Uruchom jako administrator*.



11. Według punktów 2-4 możesz z powrotem włączyć funkcję *Kontrola konta użytkownika*, a jeśli to konieczne, zrestartuj komputer.

## 2.2. Windows 7

1. Upewnij się, że jesteś zalogowany z prawami administratora.
2. Z menu *Start* wybierz *Panel sterowania*.
3. Otwórz *Konta użytkowników*.
4. W panelu wybierz *Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika*.
5. Jeśli ustawienia powiadomień o zmianach są w komputerze dozwolone, przeciągnij suwak aż na sam dół i potwierdź poprzez *OK* a następnie *Tak*. Jeśli będzie to konieczne, zrestartuj komputer.
6. Uruchom plik instalacyjny.
7. Przeprowadź instalację według wskazówek instalatora.
8. Poczekaj do końca instalacji.
9. Kliknij prawym klawiszem myszy na skrót progeCAD Professional i wybierz *Uruchom jako administrator*.
10. Możesz zmienić nastawienia funkcji *Ustawienia kontroli konta użytkownika* na pierwotny poziom.

## 2.3. Windows 8, 8.1 i 10

1. Upewnij się, że jesteś zalogowany z prawami administratora.
2. W środowisku Modern UI znajdź i uruchom *Panel sterowania*.
3. Otwórz *Konta użytkowników*.
4. W panelu wybierz *Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika*.
5. Jeśli ustawienia powiadomień o zmianach są w komputerze dozwolone, przeciągnij suwak aż na sam dół i potwierdź poprzez *OK* a następnie *Tak*. Jeśli będzie to konieczne, zrestartuj komputer.
6. Kliknij na plik instalacyjny prawym klawiszem i wybierz *Uruchom jako administrator* i uruchom instalację. Przy uruchamianiu instalacji może być koniecznym zezwolenie jej na to (czasami poprzez szczegółowe ostrzeżenia) i wyłączenie programu antywirusowego.
7. Przeprowadź instalację według wskazówek instalatora.
8. Poczekaj do końca instalacji.
9. Kliknij prawym klawiszem myszy na skrót progeCAD Professional i wybierz *Uruchom jako administrator*.
10. Możesz zmienić nastawienia funkcji *Ustawienia kontroli konta użytkownika* na pierwotny poziom.

W razie problemów skontaktuj się z [pomocą techniczną](#).






## 3. USTAWIENIA I ICH ODNAWIANIE

### 3.1. Odnowienie kopii automatycznej

Kopia automatyczna (wg ustawień domyślnych) zapisuje się do folderu `%Temp%\progeCAD 2019 Professional PLK\AutoSaveDrawings` i ma rozszerzenie `*.SV$`.

Lokalizację tę można zmienić, o czym więcej w rozdziale 4.3 Zalecane ustawienia. Po zmianie rozszerzenia na `*.dwg` można wykres otworzyć w progeCAD, podobnie jak jakikolwiek inny rysunek.

Jednocześnie progeCAD po błędzie aplikacji i ponownym włączeniu programu zaoferuje automatyczne odnowienie wszystkich dostępnych wykresów w oknie *Odnowienie rysunku*. Przy kliknięciu w rysunek w dolnej części okna wyświetli się nazwa wykresu, lokalizacja pliku, data i czas jego ostatniego zapisu oraz wielkość.



Aby odnowić rysunek wystarczy na niego kliknąć w oknie *Odnowienie rysunku* a następnie za pomocą opcji **Plik** → **Zapisz jako** wykres zapisać (najlepiej pod inną nazwą).

### 3.2. PROGE CAD CENTER

We wcześniejszych wersjach programu wszystkie narzędzia i aplikacje znajdowały się w folderze progeCAD Professional w menu Start. Ze wprowadzeniem Windows 8 ujednolicono wygląd wszystkich narzędzi i aplikacji i zebrano je w jednym graficznym układzie w ramach Centrum progeCAD.

Centrum progeCAD można uruchomić poprzez skrót w menu Start lub za pomocą ikony w środowisku Modern UI (Metro) w Windows 8/8.1.

Alternatywnie Centrum progeCAD możesz uruchomić za pomocą menu *Pomoc* → *Centrum progeCAD*.





Ostatnią z możliwości włączenia Centrum progeCAD jest uruchomienie pliku *center.exe* znajdującego się w folderze *center* w katalogu instalacyjnym progeCAD.

Np. *C:\Program Files (x86)\progeCAD\progeCAD 2019 Professional PLK\center*.

W górnej części [1] można włączać określone funkcje lub przełączać między głównymi pozycjami. W dolnej części [2] wyświetlają się szczegółowe zagadnienia dla konkretnych pozycji.

### W skład Centrum progeCAD wchodzi:

1. **Uruchom progeCAD Professional [1]** – uruchamia progeCAD.
2. **Zarejestruj progeCAD Professional [1]** – zainicjowanie procesu rejestracji progeCAD. Opcję można wykorzystać także do przerejestrowania lub zmiany kodu licencji (najczęściej w przypadku licencji sieciowych).
3. **Pomoc on-line [1]** – połączenie z pomocą techniczną
4. **Pomoc / Video [1]**
  - a) **Pomoc dla progeCAD 2019 Professional [2]** – otwiera plik pomocy programu w wersji angielskiej.
  - b) **Pomoc dla programistów [2]** – angielska dokumentacja dla deweloperów oprogramowania w środowiskach LISP, DCL, SDS, Visual Basic for Applications (VBA).
  - c) **Filmy instruktażowe [2]** – odnośnik do filmów szkoleniowych.
5. **Ustawienia [1]**
  - a) **Akceleracja sprzętowa [2]** – zwiększa wydajność programu. Jeśli masz problemy ze sprawnym działaniem progeCAD, to dezaktywuj tę funkcję.
  - b) **Napraw [2]** – naprawa błędów w celu poprawy brakujących lub uszkodzonych plików, skrótów, zapisów rejestru, pasków narzędzi i menu.
  - c) **Automatyczne aktualizacje [2]** – dokumentacja dla deweloperów oprogramowania w środowiskach LISP, DCL, SDS, Visual Basic for Applications (VBA).
  - d) **Folder ustawień użytkownika** – dostęp do folderu zawierającego linie, style kreskowania, szablony, ustawienia użytkownika itd.
6. **Narzędzia [1]**
  - a) **LispDefender [2]** – narzędzie do szyfrowania LISP. Zabezpiecza przed niechcianym kopiowaniem kodu źródłowego przez inną osobę.
  - b) **NLM TakeAway [2]** – narzędzie do administracji (wypożyczania, zwracania) sieciową licencją na serwerze NLM w użytku pozasieciowym.
  - c) **Ustawienia NLM [2]** – umożliwia nastawienie nowego adresu IP i portu w celu konfiguracji progeCAD Professional NLM.
  - d) **Odinstaluj progeCAD [2]** – odinstalowanie progeCAD Professional ze wszystkimi jego elementami.




- e) Drukarka PDF/JPG- uruchomienie wirtualnej drukarki, przy okazji problemów z drukarką.
- f) Odinstalowanie progeCAD- odinstalowanie progeCADa ze wszystkimi jego elementami

## 7. Narzędzia pomocy [1]

- a) **Zdalna pomoc techniczna [2]** – przejście do zdalnej pomocy technicznej. Umożliwia ona kontrolę Twojego komputera na odległość. Wykorzystanie tej funkcji jest uzależnione od prośby pomocy technicznej.
- b) **Konsultant techniczny [2]** – narzędzie przeznaczone do pomocy technicznej.
- c) **Dumper [2]** – narzędzie przeznaczone do pomocy technicznej.
- d) **Dodatki progeCAD [2]** – dostęp do strony internetowej z dodatkowymi komponentami do pobrania dla różnych wersji progeCAD.

## 3.2. a. Interfejs użytkownika

ProgeCAD umożliwia wybór pomiędzy tradycyjnym interfejsem CAD (paski narzędzi, menu, itp górnej linii. Znane z wcześniejszych wersji) lub menu wstążkowego (interfejs z zakładkami z skategoryzowanych funkcji do poszczególnych zakładek).



ProgeCAD ma dwa różne interfejsy użytkownika: Wstążkowe i klasyczne menu.

Można to zmienić w dowolnym momencie, podczas pracy w programie za pomocą ikonki w pasku zadań.

**Uwaga:**

Niniejszy podręcznik jest rozszerzeniem dla menu wstążkowego (RIBBON). Jest to bardziej przejrzysty interfejs, łatwy nawet dla początkujących użytkowników.

### 3.3. Odnowienie domyślnych ustawień programu

Niniejsze działania doprowadzą do całkowitego odnowienia ustawień progeCADu. Odnowienie ustawień wykonuj tylko, kiedy zauważysz, że progeCAD zachowuje się niestandardowo, nie jest możliwe jego uruchomienie czy blokuje się przy włączaniu.


Są dwa sposoby odnowienia ustawień – z pozostawieniem folderu ustawień użytkownika albo pełne odnowienie z jego usunięciem.

**Informacja:**

Przed dokonaniem odnowienia ustawień możesz zabezpieczyć folder ustawień użytkownika poprzez skopiowanie całego folderu, a także zapisać ustawienia skrótów klawiszowych, aliasów itp. za pomocą eksportu ustawień.

Eksport przeprowadza się bezpośrednio w programie progeCAD wybierając w górnym menu **Narzędzia → Dostosuj → Menu...**

Dla każdej zakładki należy przeprowadzić osobny eksport.



Przy **pozostawieniu folderu ustawień użytkownika** możesz wybrać konkretne pozycje do odnowienia.

**Pełne** odnowienie wymaże wszelkie zapisy z rejestru (tj. ustawienia zmiennych, skróty klawiszowe, aliasy, położenie paneli/pasków narzędzi, górnego menu, układu okien) i usunie folder ustawień użytkownika (szablony, style kreskowania, linie, ustawienia druku).

Folder ustawień użytkownika znajduje się w poniższej lokalizacji:






Windows Vista, 7, 8. 8.1 i 10:

C:\Users\*nazwa\_użytkownika*\AppData\Roaming\ProgeCAD\progeCAD\R16\Professional – Polish

### Procedura (pełnego) odnowienia ustawień:

1. Przed rozpoczęciem odnawiania **ukończ pracę progeCAD**. Jeśli progeCAD w dalszym ciągu pracuje w tle, koniecznym będzie jego zamknięcie poprzez *Menedżera zadań Windows* – proces *icad.exe*.
2. Odnowienie ustawień progeCAD można uruchomić za pomocą:
  - *Centrum progeCAD* → *Ustawienia* → *Napraw*
  - lub
  - plikiem *regcad.exe* z folderu instalacyjnego progeCAD.
3. Kliknij **TAK**, oznacz *Default* (lub inny pożądaný profil), kliknij **OK**.
4. Nastawienie odnowienia:
  - a) **Bez usuwania folderu ustawień użytkownika** – niczego nie zmieniaj i kliknij **OK**, (możesz też wybrać konkretne pozycje do odnowienia),
  - b) **PEŁNE** – Oznacz *Usuń profil* i *Usuń lokalne ustawienia plików*, kliknij **OK** a następnie **TAK**.
5. Potwierdź poprzez **OK**.



#### **Ostrzeżenie:**

Jeśli nie przeprowadzisz pełnego odnowienia ustawień progeCADu, mogą w komputerze pozostać ustawienia i pliki, które wywołują problemy. Podobna sytuacja może zatem pojawić się przy powrotnym imporcie skrótów klawiszowych, aliasów, górnego menu i pasków narzędzi.





### 3.4. Pełne odinstalowanie progeCAD Professional

Wykorzystaj tę procedurę w przypadku, gdy sposób przedstawiony w punkcie 3.3 Odnowienie domyślnych ustawień programu nie usunął problemów. W ten sposób usuniesz i odnowisz wszelkie ustawienia progeCADu – pozostaną wyłącznie informacje o rejestracji.

#### Procedura pełnego odinstalowania programu progeCAD

1. Najpierw przeprowadź odnowienie ustawień progeCADu wg punktu 3.3 Odnowienie domyślnych ustawień programu. Po odnowieniu ustawień progeCADu nie możesz włączyć z powrotem programu.
2. Odinstaluj program za pomocą funkcji Dodaj/usuń programy w *Panelu sterowania* lub poprzez Narzędzie w Centrum progeCAD.
3. Usuń następujące foldery:

w Windows XP:

*C:\Program Files\progeCAD*

*C:\Documents and Settings\NAZWA\_UŻYTKOWNIKA\AppData\progeCAD*

w Windows Vista, 7, 8, 8.1 i 10:

*C:\Users\NAZWA\_UŻYTKOWNIKA\AppData\Roaming\ProgeCAD\*

*C:\Program Files\progeCAD* (system 32-bit)

*C:\Program Files (x86)\progeCAD* (system 64-bit)


4. W menu *Start* wybierz *Uruchom* i wpisz REGEDIT potwierdzając klawiszem *Enter*.
5. Usuń z rejestru klucz – *HKEY\_CURRENT\_USER\Software\progeCAD*  
**UWAŻAJ, ABY NIE USUNĄĆ INNEGO KLUCZA!**
6. Zainstaluj ostatnią wersję progeCAD. Nie będziesz potrzebować przeprowadzenia powtórnej rejestracji.

*W razie problemów skontaktuj się z [pomocą techniczną](#).*



## 4. PRACA Z PROGRAMEM

### 4.1. Interfejs użytkownika




|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Górny panel menu.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>B</b> | Standardowy pasek narzędzi i pasek warstw                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>C</b> | Przestrzeń robocza                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>D</b> | Krzyż układu współrzędnych – pokazuje orientację wykresu w przestrzeni 3D                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>E</b> | Zakładki modelu oraz układów do druku                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>F</b> | Pasek poleceń – umożliwia wprowadzenie pisemnych poleceń. W górnej części są odnotowywane informacje o wykonanych akcjach                                                                                                                                                                                   |
| <b>G</b> | Pasek stanu – przedstawia informacje, jakimi są działanie aktywowanego narzędzia, aktualne współrzędne kursora, ustawienia trybu rysowania (rysowanie prostopadłe, uchwyt obiektu, śledzenie skoku elementu, wyświetlanie siatki, ustawienia skoku, grubość linii), a także ikonę stanu progeCADu i rysunku |
| <b>H</b> | Paski narzędzi – pływające (przykład na obrazku) lub osadzone na skraju ekranu                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>I</b> | Panel „Własności” umożliwiający szczegółowe ustawienia. Aktywuje się go za pomocą <i>CTRL + I</i> (jeden) lub kliknięciem prawego klawisza myszy w obiekt lub w przestrzeń roboczą i wybór <i>Własności</i>                                                                                                 |
| <b>J</b> | Zakładki otwartych rysunków – po kliknięciu prawym klawiszem myszy w zakładkę można wybrać zamknięcie rysunku, wszystkich rysunków, otwarcie folderu zawierającego rysunek itd.                                                                                                                             |



|  |                                                                            |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>K</b> Szybki dostęp- najczęściej używane ikony pod ręką                 |  |
|  | <b>L</b> Możliwość przełączania się między interfejsem klasycznym a Ribbon |  |
|  |                                                                            |  |
|  |                                                                            |  |

## 4.2. Funkcje i wygląd Ribbon menu.



Nowy intuicyjny interfejs użytkownika, gdzie są pojedyncze funkcje progeCADA rozdzielone do panelu i zakładki. Są to następujące zakładki:

- [Kompatybilny](#)
- [Wstążkowe menu](#)
- [Obsługa 64-bit](#)
- [Cloud](#)
- [Dynamiczny dostęp](#)
- [PDF 3D](#)
- [EasyArch3D](#)
- [iCADLib](#)
- [PDF2DWG](#)
- [Uwagi \(Notatki\)](#)
- [Funkcje](#)
- [Publikowanie](#)
- [Rozszerzony Render - ARTISAN](#)
- [Komenda Super kreskowanie](#)
- [Wydruk PDF z warstwami](#)
- [Edytor tekstu od ręki](#)
- [Ustawienia spowolnienia obiektów](#)
- [Chmura punktów](#)
- [Perspektywiczna korekcja obrazu](#)
- [Warstwy domyślne](#)

Między pojedynczymi zakładkami możecie przechodzić, klikając prawym przyciskiem myszy lub w Windows 8,8.1, i 10 najeżdżając kursorem myszy na pole zakładki i pruszenie kółeczkiem.



### 4.3. Panel szybkiego dostępu

Szybki dostęp znajduje się w menu interfejsu Ribbon w lewym górnym rogu. Szybki dostęp do predefinedowanych funkcji.

Za pomocą czerwono oznaczonego menu, można dostosować pasek szybkiego menu i włączyć / wyłączyć funkcję na nim.

### 4.4. Paski narzędzi

Paski narzędzi służą ułatwieniu i przyspieszeniu pracy z programem. Zawierają funkcje posegregowane według kategorii.

Istnieją 2 rodzaje pasków narzędzi – osadzone i pływające. Paski osadzone (ryc. 4.1) przenosi się za pomocą kliknięcia i przeciągnięcia lewej krawędzi (paski poziome) lub górnej krawędzi (paski pionowe). Poprzez przeciągnięcie osadzonego

paska narzędzi powstanie pasek pływający (ryc. 4.2).




Rycina 4.1 Wygląd osadzonego paska narzędzi



Rycina 4.2 Wygląd pływającego paska narzędzi

W paskach znajdują się dwa rodzaje ikon – zwykłe oraz rozwijalne. Ikony rozwijalne mają dodatkowo trójkąt w prawym dolnym rogu (ryc. 4.3).

Aby wybrać funkcję z menu rozwijalnego, należy kliknąć ikonę lewym klawiszem myszy (nie puszczać przycisku) i przesunąć kursor na wybraną funkcję – dopiero wówczas możesz zwolnić klawisz (ryc. 4.2).





Rycina 4.3

Rycina 4.4

Większość rzadziej wykorzystywanych pasków, ze względu na lepszą czytelność programu, jest wyłączona. Aby je włączyć/wyłączyć, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w którykolwiek pasek narzędzi. Następnie rozwinię się oferta z nazwami wszystkich możliwych pasków (rycina powyżej), gdzie kliknięcie w jeden z nich wywoła jego włączenie lub wyłączenie. Podobne działania można wykonać w zakładce *Widok* → *Paski narzędzi*, gdzie grupowo można oznaczyć wybrane paski.

### Informacja:


Szczegółowe ustawienia pasków narzędzi i skrótów klawiszowych znajdziesz w rozdziale 19.2 Ustawienia pasków narzędzi, dodanie ikon i skrótów klawiszowych.

## 4.2. Osadzenie panelu Własności, menedżera warstw i paska poleceń

Jak wskazano wyżej, progeCAD umożliwia dostosowanie wyglądu środowiska pracy poprzez manipulację panelami narzędzi. Dalej możliwe jest osadzenie panelu *Własności*, okna *menedżera warstw* (więcej o tym działaniu w rozdziale 8.1 Menedżer właściwości warstwy) oraz *paska poleceń*. *Menedżera warstw* włącza się za pomocą np. górnego menu *Format* → *Warstwa...*

Osadzenie przeprowadzisz za pomocą przeciągnięcia myszą do krawędzi programu, ewentualnie do krawędzi przestrzeni roboczej. Przyszłe osadzone okna oznaczają się prostokątem.

W przypadku w ten sposób osadzonych paneli można ustawić ich ukrywanie (minimalizację). Oznacza to, że ukryte osadzone okno rozwinię się przy najechaniu na nie myszką. Możliwe jest także przeniesienie takich paneli (lub jakichkolwiek innych pasków narzędzi) z własnego okna progeCADu i umieszczenie ich np. na drugim monitorze.





Panelami można dowolnie manipulować i osadzić jeden pod drugim w jednej kolumnie. Tak osadzone panele można również minimalizować i w ten sposób wytworzyć dwie rozwijane zakładki (wzajemnie się przykrywające w zależności od tego, na której jest umieszczony kursor). Na rycinie można zobaczyć rozwinięty panel *Własności* i schowany pod nim panel *Menedżer właściwości warstwy*.



Do manipulacji panelami i oknami służą przyciski w ich prawym/lewym górnym rogu (przy osadzaniu we własnym oknie progeCADu są one skryte i pojawiają się po najechaniu kursorem).

### 4.3. Zalecane ustawienia

Nowym użytkownikom zalecamy przeprowadzenie kilku drobnych zmian, które ułatwią pracę z progeCAD Professional.

1. Przesuń paski narzędzi *Zmiana* i *Kolejność rysowania* na lewą stronę okna obok paska *Rysuj*. Przesunięcie przeprowadź za pomocą złapania paska lewym klawiszem myszy za wskazaną część panelu.



Paski narzędzi *Zmiana* i *Kolejność rysowania*

2. Rozciągnięcie okna poleceń na szerokość 3-4 wierszy. Wiersz poleceń będzie bardziej przejrzysty, zobaczysz historię ostatnich poleceń itd.
3. W górnym pasku menu *Narzędzia* → *Opcje* w zakładce *Ogólne* nastaw:
  - automatyczne zapisywanie na pożądaną czas (domyślnie 15 minut),
  - ścieżkę do folderu automatycznego zapisu,
  - opcję *Zapisz jako*: na pożądaną domyślną wersję wykresu.
4. W zakładce *Wyświetlanie* możesz dokonać zmiany ustawień *Koloru tła modelu* (tło przestrzeni roboczej) i *Koloru arkusza/układu* (przestrzeń wydruku).
5. W zakładce *Krzyże Nitkowe* możesz przestawić wielkość *Ramki oznaczania obiektów* oraz *Tarczy uchwytu obiektu*.
6. W zakładce *Uchwyty* zmień żółty kolor symbolu uchwytu na *jasnozielony* (numer 3).
7. Potwierdź poprzez kliknięcie w przycisk *OK*.

#### Informacja:

Opcje ustawień programu zawierają dość szerokie nastawienia programu progeCAD, jak np. sposób otwierania wykresów, zabezpieczenia VBA, rozszerzenia przy automatycznym zapisywaniu, ustawienia ścieżek do szablonów, słowników itd., ustawienia wyświetlania (wydajność i rozdzielczość wyświetlania, kolory ekranu, schematy kolorów, liczba wierszy



w oknie historii paska poleceń), sposób wyboru obiektów, kolor wyboru okna, wyświetlanie węzłów, ustawienia krzyży nitkowych, przełączanie profilu środowiska pracy, ustawienia druku, zachowania uchwytów lub nastawienia schowka wklejanych wykresów. Niektóre dalsze ustawienia zostaną także omówione w tym podręczniku.

#### 4.3.1. Automatyczne uzupełnianie

Domyślnie ProgeCAD automatycznie uzupełnia wpisywanie poleceń. Jeśli zaczniesz wprowadzać np. komenda DIM (wymiar), pokaże się wykaz wszystkich poleceń zawierających tekst „DIM”, jak pokazano.

Na tej liście można wybrać klawiszy strzałek na klawiaturze lub myszy. Potwierdzić wybraną komendę naciskając klawisz Enter lub kliknij lewym przyciskiem myszy.

W ustawieniach autouzupełniania można zmienić np. limit czasu ukończenia automatycznego, minimalną długość autouzupełniania tekstu, przezroczystych okien zadawanych poleceniami filtr zadawanych POLECEN / aliasy / zmienne / LISP etc.

Funkcje można włączyć / wyłączyć i ustawić na dwa sposoby:

d) za pomocą linii poleceń

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na linię poleceń.
2. Aby włączeniu/wyłączeniu wybierz *Automatyczne uzupełnianie*.
3. Aby wybrać ustawienia wybierz opcje *Automatyczne uzupełnianie ...*

e) w ustawieniach programu

1. W zakładce *Ustawienia* → *Opcje* → *Pokaż*.
2. Aby włączyć/wyłączyć wybierz *Włącz autouzupełnianie poleceń*  
*Aby włączyć wybierz Automatyczne uzupełnianie...*

#### 4.3.2 Kolorystyka

Funkcję tę można znaleźć w *Ustawienia* → *Opcje* → *Widok* → *kolorystyka ...*

Schemat kolorów określa różne modele aranżacji kolorów i rysunków 2D oraz obszar dla linii poleceń. Kolory można ustawić dla wielu zakładek, w tym koloru tła okna, kursora, siatki, uchwytów i innych.

Kolorystykę można zapisać i ponownie wgrać.


#### 4.3.3 Kolorowy interfejs użytkownika





Funkcje znajdziecie w Ustawienia → Opcje → Widok → wybór kolorów

Oferta obejmuje wcześniej wybrany ciemny (Dark) i jasny (Light) interfejs użytkownika.



#### 4.3.4 Opcja stłumienia obiektów

Funkcję tę można znaleźć w Ustawienia → Opcje → Widok → Opcje tłumienia ...

Służy do nastawienia tłumienia (blaknięcia) obiektów na zablokowanych warstwach w odnośnikach zewnętrznych (odnośnika) oraz dla nieedytowalnych elementów podczas edytowania bloków.

#### 4.3.5 Automatyczne odnowienie

Funkcje znajdziecie w Ustawienia → Opcje → Widok → Automatyczne odnowienie...

Dostosowuje zachowanie progeCAD jeżeli jest to niezbędne do regeneracji rysunku. Można wybrać jedną z następujących opcji:

- Automatyczne odnowienie - progeCAD automatycznie regeneruje zdegradowane krzywoliniowej geometrii. Takie podejście może spowolnić działanie dużych rysunków,
- Ręczne odnowienie – użytkownicy mogą ręcznie regenerować, kiedy geometria krzywoliniowej się zgegraduje

Powiadomienie o regeneracji – powiadomienie to nakazuje użytkownikowi konieczność regeneracji

### 4.4. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy, menu kontekstowe, kliknięcie definiowane czasowo

Menu kontekstowe uzyskasz klikając prawym klawiszem myszy w obiekt (element) na wykresie, pasek narzędzi, pasek stanu czy inne elementy. Umożliwia ono szybki dostęp do poleceń, przypisanych danemu rodzajowi obiektów a jego treść zmienia się według tego, gdzie było wyświetlone.



Przy kliknięciu prawym klawiszem na pasek narzędzi lub pasek stanu możesz w menu kontekstowym ustawić widoczność pozostałych pasków. Jeśli na wykresie wybierzesz jeden lub więcej obiektów, prawe kliknięcie przedstawi opcje ich modyfikacji.


Użycie *Shift* + prawe kliknięcie gdziekolwiek na wykresie w czasie rysowania, wyświetli opcje tymczasowych ustawień uchwytu obiektu.

Prawe kliknięcie w progeCAD można wykorzystać na wiele sposobów. W domyślnych ustawieniach po takim kliknięciu pojawi się menu kontekstowe, gdzie możesz wybrać poszczególne narzędzia/działania, a przy trwającym poleceniu funkcjonuje jako klawisz Enter.

Każdy użytkownik może preferować inne ustawienia, na przykład powtarzanie ostatnio wykonanego polecenia. W wersji 2016 dostępna jest funkcja *czasowo definiowane kliknięcie*, gdzie w zależności od długości kliknięcia, dochodzi do powtórzenia ostatniego polecenia lub wyświetlenia pola menu kontekstowego.

Zmiana ustawień:

*Narzędzia* → *Opcje* → zakładka *Ogólne* → *Dostosowanie prawego kliknięcia myszki...*



## 4.5. Kreator nowego rysunku


Przy tworzeniu nowego wykresu możesz spotkać się z kreatorem nowego rysunku. Kreator zawiera nowe „puste” wykresy, szablony ze zdefiniowanymi formatami i ramkami oraz pomocnika, który poprowadzi po wyborze między szablonami i wykresami. Jeśli w polu wyboru nie pokazują się żadne szablony, oznacza to najprawdopodobniej, że zostało błędnie ustawione miejsce ich



umieszczenia. Nastawienia możesz trwale zmienić w menu rozwijalnym *Narzędzia* → *Opcje* → *Ścieżki/Pliki* i zmienić ścieżkę *Szablony* na odpowiednią wg używanego systemu operacyjnego:

dla Windows Vista, 7, 8 a 8.1, 10:

*C:\Users\nazwa\_użytkownika\AppData\Roaming\progeSOFT\progeCAD\R16\Professional – Polish\templates*



## 4.6. Otwieranie i zapisywanie

### 4.6.1. Otwórz

Otwieranie istniejącego rysunku.

ProgeCAD umożliwia otwarcie plików z rozszerzeniami **DWG**, **DXF**, **DXB**, **DWF**, **DWT**, **DGN**. Otwarcie rysunku można przeprowadzić za pomocą:

- menu *Plik* → *Otwórz...* w już uruchomionym programie progeCAD,
- ikoną  *Otwórz...* w pasku narzędzi *Standard*,
- skrótem klawiszowym *CTRL* + *O*.

Co więcej rysunki **DWG** i **DXF** można otworzyć klasycznym **kliknięciem** w plik w oknach Windows (progeCAD uruchomi się automatycznie).

### 4.6.2. Zapisz

Funkcja *Zapisz* zapisze nowy lub już istniejący rysunek. W przypadku zapisu nowego rysunku pokazuje się okno dialogowe do wyboru lokalizacji, nazwy i rodzaju pliku. Jeśli zapisuje się już



istniejący rysunek, progeCAD go zapisze automatycznie bez dalszych pytań (pozostawi lokalizację, nazwę i typ rysunku bez zmian). Obsługiwane formaty to **DWG** i **DXF** (od najstarszej wersji 2.5 aż po wersję 2013) oraz pliki szablonów rysunków **DWT**. Zapis rysunku można przeprowadzić za pomocą:

- menu *Plik* → *Zapisz*,
- ikony  *Zapisz* w pasku narzędzi Standard,
- skrótu klawiszowego *CTRL* + *S*.

#### 4.6.3. Zapisz jako...

Funkcja *Zapisz jako...* zawsze wyświetli okno dialogowe do wyboru lokalizacji, nazwy i typu pliku. Funkcję można wykorzystać do zmiany lokalizacji pliku bądź wytworzenia jego kopii. Po skorzystaniu z tej funkcji progeCAD pracuje z nowo zapisanym plikiem a kolejne zapisywanie (za pomocą funkcji *Zapisz*) przeprowadzane jest na nowo wytworzonej wersji. Obsługiwane formaty to **DWG** i **DXF** (od najstarszej wersji 2.5 aż po wersję 2013) oraz pliki szablonów rysunków **DWT**. Zapis rysunku można przeprowadzić za pomocą:

- menu *Plik* → *Zapisz jako*,
- skrótu klawiszowego *CTRL* + *Shift* + *S*.

#### Informacja:

ProgeCAD obsługuje szereg innych formatów za pomocą innych funkcji. Opis możliwości importu, eksportu, konwersji czy wstawiania innych formatów można znaleźć w niniejszym podręczniku.

### 4.7. Wiersz poleceń

Wiersz poleceń służy jako narzędzie komunikacji, w którym program wskazuje oczekiwane od użytkownika działania, użytkownik natomiast wprowadza tam polecenia i wartości potrzebne przy rysowaniu dokładnych rozmiarów czy przełączaniu ustawień wybranych poleceń. Komendy można wprowadzać po polsku, po angielsku, a niektóre także za pomocą skrótów (aliasy). W przypadku angielskich poleceń przed komendą musi być wprowadzony znak podkreślenia "\_" (bez cudzysłowu).

#### Informacja:

W przypadku skrótów mamy do czynienia z tzw. aliasami. Można je zmienić za pomocą górnego menu *Narzędzia* → *Dostosuj* → *Menu...* → zakładka *Alias*y. Więcej o ustawieniach aliasów znajdziesz w rozdziale 19.2.5 Własne skróty klawiszowe (aliasy).

#### Przykładowe polecenie:



polski: *LINIA*  
angielski: *LINE*  
alias: *L*

Przy uruchamianiu polecenia możesz w wierszu poleceń zobaczyć zapytanie, np.:

*Następny punkt lub [Kąt/Długość]:*

Polecenie składa się z dwóch, ewentualnie trzech części. Pierwsza (przed nawiasem) zawiera tekst informacyjny (żądanie wyboru, wskazania punktu itp.); druga (w nawiasie kwadratowym) zawiera alternatywne możliwości poleceń, trzecia natomiast (w nawiasie ostrym) jest domyślnym wyborem/domyślną wartością dla określonego działania (który starczy tylko potwierdzić klawiszem Enter – nie jest koniecznym jego ponowne wprowadzanie).

Jeśli będziesz chciał uruchomić jedną z komend danej funkcji, wprowadź do paska poleceń skrót pożądanego polecenia. **Skróty są oznaczone wielkimi literami.** W omawianym przypadku dla wyboru komendy *Kąt* należy napisać *K* bądź *k* i potwierdzić klawiszem *Enter* ↵.

*Następny punkt lub [Kąt/Długość]: K* i potwierdzenie klawiszem *Enter* ↵.

W celu lepszego zrozumienia zagadnienia w rozdziale 5.1 Rysowanie – podstawowe obiekty przedstawiono kilka podstawowych elementów stosowanych przy rysowaniu.

Klawiszem *Enter* potwierdza się większość wprowadzonych poleceń i wartości do paska poleceń. Wyjątek tworzy sytuacja, gdy współrzędne czy kierunek potwierdza się lewym klawiszem myszy (lub prawym ustawionym jako *Enter*).

Klawisz *Enter* nie służy wyłącznie do zatwierdzania poleceń. Przy jego pomocy możesz powtórzyć *ostatnie wykonane polecenie* (jeśli nie jest uruchomiona żadna inna funkcja, po kliknięciu w *Enter* powtarza się ostatnie polecenie). Uwaga! Za ostatnie polecenie uważa się także funkcję *Cofnij*.

### **Ostrzeżenie:**

Jeśli jest włączona funkcja *Dynamiczne wprowadzanie*, wpisywane polecenia nie pokazują się w pasku zadań, ale w polu przy kursorze myszy. Więcej o *Dynamicznym wprowadzaniu* w rozdziale 5.3.8 DYNWPROW (Dynamiczne wprowadzanie).

### **Informacja:**




Klawiszem *F2* otworzysz/zamkniesz pasek poleceń we własnym oknie.

#### 4.7.1. Automatyczne uzupełnianie komend

ProgeCAD w domyślnych ustawieniach przy wprowadzaniu komend automatycznie sugeruje możliwe polecenia. Jeśli zaczniesz wprowadzać np. komendę LINI... (LINIA), wyświetli się wypis wszystkich poleceń zawierających tekst „LINI” (więcej rycina obok).

Z tego spisu można strzałkami na klawiaturze lub kursorem wybrać pożądaną komendę. Wybrane polecenie należy potwierdzić klawiszem *Enter* lub kliknięciem lewym klawiszem myszy.



Funkcję można uruchomić na dwa sposoby:

- a) wyborem w pasku poleceń:
  1. Kliknij prawym klawiszem myszy na wiersz poleceń.
  2. Wybierz *Aktywuj/Deaktywuj polecenie AutoComplete*.
- b) wyborem w ustawieniach programu
  1. Wybierz w menu: *Narzędzia* → *Opcje* → zakładka *Wyświetlanie*.
  2. Odznacz/Zaznacz *Wyświetl menu poleceń AutoComplete*.

#### 4.7.2. Wprowadzanie współrzędnych

W czasie rysowania będziesz wielokrotnie precyzować współrzędne punktu, linii, prostokąta, okręgu i innych. Przy wprowadzaniu współrzędnych punktu masz do wyboru dwie możliwości:


1. Do paska poleceń wpisz współrzędne w formie X,Y,Z, oddzielone *przecinkiem (bez spacji)*. Jeśli współrzędne nie zawierają wartości Z, wystarczy ich wprowadzenie w formacie X,Y. Przy wprowadzaniu miejsc dziesiętnych używa się *kropki*. Przykład:

*Określ położenie punktu lub [Ustawienia/Wielokrotnie]:* 10.500,20.250,0 → Enter ↵

2. Wprowadź punkt poprzez kliknięcie w obszar rysunku.

#### 4.8. Poruszanie się po wykresie

Na rycinie obok widać podstawowe ustawienia kierunku współrzędnych XYZ. Kąt w płaszczyźnie XY mierzy się od osi X w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.







#### 4.8.1. Przesunięcie rysunku

Aby przesunąć wykres, umieść kursor w przestrzeni roboczej i trzymając środkowy klawisz myszy (rolkę) przesun wykres w pożądanym kierunku, po czym puść rolkę. W czasie przesuwania rysunku pojawi się zamiast kursora ikona dłoni.



W przypadku notebooków (touchpad bez środkowego klawisza) możesz skorzystać z kombinacji klawiszy:

*Ctrl + Shift + prawy klawisz myszy*

##### **Informacja:**

Aby móc korzystać z przesuwania rysunku za pomocą skrótów klawiszowych koniecznym jest włączenie zaawansowanych funkcji myszki – więcej w rozdziale 18.1 Zaawansowane funkcje myszki.

#### 4.8.2. Zwiększanie, Zmniejszanie

Zbliżanie czy oddalanie rysunku przeprowadzisz za pomocą obrotu rolki w myszce. W czasie przybliżania/oddalania zamiast kursora pojawi się ikona lupy. Można skorzystać również z kombinacji klawiszy (pamiętając ponownie o aktywowaniu zaawansowanych własności myszki):



*Ctrl + Shift + lewy klawisz myszy + ruch na górę (zwiększanie); ruch w dół (zmniejszanie)*

#### 4.8.3. Zoom Zakres

Przestrzeń modelowania w progeCAD jest „nieskończona”. Użytkownikowi może się zdarzyć, że nieumyślnie przesunie rysunek. W tej sytuacji należy użyć funkcji *Zoom Zakres*. Funkcję tę uruchomisz dwukrotnym kliknięciem w rolkę myszy albo w panelu *Standard* po kliknięciu w funkcję *Zakres*.



#### 4.8.4. Orientacja w przestrzeni wykresu

ProgeCAD jest programem do rysunku 2D i 3D. Większość użytkowników będzie najprawdopodobniej wykorzystywać przeważnie rysunek 2D.

Do ruchu w przestrzeni 3D wykorzystuje się następujące kombinacje:

*Shift + rolka myszki:* swobodny obrót w przestrzeni





Jeśli chcesz pracować w przestrzeni 3D używając kombinacji Ctrl + lewy klawisz myszy, musisz zmienić wartość polecenia CTRLMOUSE albo użyć górnego menu *Ekspres* → *Zaawansowane funkcje myszki*. Po uruchomieniu komendy wprowadź wartość 0 (zero) i potwierdź klawiszem Enter.

Przy pracy w przestrzeni 3D dobrym jest wykorzystywanie funkcji z paska *Widok*.



Przy pomocy narzędzi w nim zawartych łatwo odnowić widok wyjściowy. Funkcje te można również odnaleźć w górnym menu *Widok* → *Widoki 3D* (→ Górny widok) lub uruchamiać poprzez pasek poleceń: *LUW* i wybór *W*.



## 5. RYSOWANIE

### 5.1. Rysowanie – podstawowe obiekty



W przypadku tych podstawowych elementów dla lepszego zrozumienia pracy z wierszem poleceń zostaną opisane ich możliwości. W przypadku elementów bardziej złożonych można wybierać z szerszego spectrum możliwości, jednakże przedstawione zostaną tylko te najważniejsze z nich.

Wszystkie niżej opisane funkcje znajdziesz w górnym menu *Rysuj*.

#### 5.1.1. Punkt

1. W panelu *Rysuj* kliknij na *Punkt*.
2. Zobacz w wierszu poleceń, czego oczekuje program.
3. *Określ położenie punktu lub [Ustawienia/Wielokrotnie]:*
  - a) dla zmiany ustawień wpisz *U* i kliknij *Enter*.
  - b) dla wstawiania większej liczby punktów niż jeden wpisz *W* i kliknij *Enter*.
  - c) wprowadź punkt poprzez kliknięcie w przestrzeń roboczą lub wpisanie współrzędnych w formacie X,Y,Z i kliknięcie *Enter*.

#### 5.1.2. Linia

1. W panelu *Rysuj* kliknij na *Linia*.
2. Zobacz w wierszu poleceń, czego oczekuje program.
3. *Początek linii:*
4. Aby wskazać punkt końcowy masz kilka możliwości:
  - a) wskaż współrzędne kliknięciem w przestrzeń roboczą lub wprowadzeniem danych X,Y,Z,
  - b) kursorem wskazać kierunek odcinka (nie klikać) a jednocześnie do wiersza poleceń wpisać pożądaną długość i kliknąć *Enter*,
  - c) przez pasek poleceń wybrać np. skrót dla kąta (*K*). Wpisać *K*, *Enter*, wprowadzić wartość kąta, *Enter*, wprowadzić długość, *Enter*,
  - d) do wiersza poleceń wpisać wartości w formacie: *@długość\_odcinka<kąt\_nachylenia* (np. *@150<25*) i potwierdzić poprzez *Enter*.



5. Możesz narysować dalszy odcinek połączony z poprzednim lub ukończyć za pomocą prawego przycisku myszy, klawisza *Enter* lub *Esc*.

### 5.1.3. Prostokąt

1. W panelu *Rysuj* kliknij na *Prostokąt*.
2. Wprowadź pierwszy róg prostokąta.
3. Sprawdź wiersz poleceń:  
*Określ przeciwległy punkt narożny lub [Obszar/Wymiary/oBrót]:*
  - a) po wyborze *Wymiary* program zapyta się o odległości w kierunkach X i Y a następnie na orientację prostokąta w stosunku do pierwszego punktu,
  - b) po wyborze *Obszar* program prosi o wprowadzenie powierzchni oraz strony, na podstawie której ma wyliczyć stronę drugą.
  - c) wprowadź współrzędne punktu przeciwległego.

### 5.1.4. Okrąg

1. W panelu *Rysuj* kliknij na *Okrąg* a następnie wybierz *Okrąg środek-promień*.
2. Wprowadź/zaznacz środek.
3. *Promień lub [średnica]:* wprowadź promień lub przełącz na średnicę.

Początkującym użytkownikom zalecamy wybrać tę funkcję poprzez górne menu *Rysuj* → *Okrąg* → (...).

### 5.1.5. Łuk

W przypadku łuków istnieją podobne możliwości rysowania jak w przypadku okręgów. I w tym przypadku polecamy początkującym wybrać sposób rysowania łuku poprzez górne menu *Rysuj* → *Łuk* → (...).

## 5.2. Wybór (oznaczanie) obiektów

Proste rysowanie podstawowych obiektów do stworzenia całego wykresu nie wystarczy. Nastanie moment, w którym będziesz musiał obiekty poprawić, skopiować lub usunąć. W tym celu musisz wskazać, z którymi elementami chcesz pracować.


### 5.2.1. Oznaczanie obiektów

Elementy można oznaczyć na wiele sposobów. Poszczególne obiekty możesz oznaczyć kliknięciem, rozciągnięciem obszaru wyboru (prostokąt), poleceniem w wierszu poleceń lub skrótem klawiszowym.

- a) Kliknięcie – klikasz na poszczególne elementy prawym klawiszem myszy.



- b) Rozciągnięcie obszaru wyboru – kliknięciem do przestrzeni roboczej wyznaczasz przeciwległe punkty prostokąta wyboru. Przy przeciąganiu prostokąta z lewej do prawej oznaczysz wyłącznie obiekty, które będą się znajdować w całości *wewnątrz* prostokąta. Przy przeciąganiu prostokąta z prawej do lewej oznaczysz *wszystkie* elementy, które prostokąt przecina lub które znajdują się w jego wnętrzu.
- Prostokąty wyboru różnią się kolorystycznie. W ustawieniach domyślnych prostokąty „z prawej do lewej” mają kolor zielony, natomiast „z lewej do prawej” fioletowy.



wybór z lewej do prawej

wybór z prawej do lewej

- c) Polecenie *WYBIERZ* – po wprowadzeniu komendy do wiersza poleceń określ elementy do oznaczenia.
- d) Skrót klawiszowy – za pomocą *Ctrl + A* zaznacz wszystkie elementy wykresu.

### 5.2.2. Odznaczanie obiektów (usunięcie z wyboru)

W celu odznaczenia wszystkich wybranych elementów wybierz *Esc*. Aby przywrócić oznaczenie określonego elementu, wybierz *Shift* i kliknij na obiekt lewym klawiszem myszy.

### 5.2.3. Cykliczny wybór nakładających się elementów

W przypadku, gdy na wykresie nałożone są na siebie np. kreskowanie, większa liczba linii, okręgów itp., ich wybór jest dość skomplikowany.

W takich sytuacjach użyteczna jest wbudowana w progeCAD funkcja cyklicznego wyboru przykrywających się elementów. Funkcja jest aktywna cały czas. Jej użycie jest następujące:

1. Oznacz jeden nakrywający się obiekt (kliknięciem myszy).
2. Trzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj na przykrywające się elementy.

#### Informacja:

W ustawieniach domyślnych *Zaawansowane funkcje myszy* są wyłączone. Jeśli są one aktywne, to przy częstym korzystaniu z tej funkcji zaleca się ich wyłączenie (obracanie wykresu w przestrzeni przy kliknięciu CTRL i lewego/prawego klawisza myszy), aby nie dochodziło do niezamierzonego obrotu wykresu.

Rozszerzone funkcje myszy wyłączysz wg instrukcji w rozdziale 18.1 Zaawansowane funkcje myszki.



### 5.2.4. Poprzedni wybór


Jeśli pracujesz z większą liczbą oznaczanych elementów, możliwe jest korzystanie z funkcji poprzedniego wyboru. Można się z nią zapoznać postępując według poniższych wskazówek:

1. wybierz elementy
2. wprowadź polecenie *WYBIERZ* (lub *\_SELECT*)
3. anuluj wybór klawiszem *ESC*
4. wprowadź polecenie *WYBIERZ*
5. wybierz *Poprzedni wybór* (skrót *P*)
6. potwierdź klawiszem *ENTER*

### 5.2.5. Zmienna PICKADD

Zmienna *PICKADD* określa, czy przyszły oznaczony element zastąpi aktualnie oznaczony obiekt, czy też zostanie dodany do aktualnego zbioru oznaczonych elementów.


Przy włączonej zmiennej wraz z klikaniem w poszczególne elementy dodają się one do aktualnego wyboru. Natomiast przy wyłączonej zmiennej po kliknięciu w element wykresu, poprzedni wybór zostanie zastąpiony wyłącznie nowo wybranym obiektem.



Przełączanie zmiennej można przeprowadzić za pomocą:

- a) polecenia *PICKADD* a następnie wskazania *ON* lub *OFF* i potwierdzeniem klawiszem *Enter*,
- b) kliknięciem na ikonę w panelu *Właściwości* i zmieniając stan funkcji:
  -  = włączona
  -  = wyłączona

## 5.3. Użyteczne funkcje



Dla ułatwienia pracy z progeCAD możesz skorzystać z dalszych funkcji *SKOK*, *SIATKA*, *ORTO*, *BIEGUN*, *UCHWYT*, *ŚLEDZENIE*, *WSL*, *MOBSZAR*, *DYNWPROW*, *DYNLUW*, *ustawienia skal rysunku* i *Dziennik wydarzeń*. Ich przyciski znajdują się w prawym dolnym rogu programu na pasku stanu. Klikając w nie włączasz lub wyłączasz poszczególne funkcje.

Uruchamia się je kliknięciem lewego klawisza myszy. Przy kliknięciu prawym klawiszem myszy na którąkolwiek z funkcji pojawi się menu kontekstowe (jeśli jest dostępne) z dalszymi ustawieniami dla konkretnej funkcji. Np. jeśli klikniesz prawym klawiszem myszy na *ŚLEDZENIE*



lub na zieloną ikonę dziennika wydarzeń, to będziesz mógł włączyć/wyłączyć dalsze przyciski i funkcje na pasku stanu (jak np. Aktualny system graficzny).

### 5.3.1. SKOK i SIATKA (kratka)


Dla lepszej orientacji i komfortu w rysowaniu w niektórych przypadkach może pomóc wyświetlanie siatki (kratki) i skokowe poruszanie się po niej.

Siatka pojawia się na całej powierzchni wykresu. Szerokość kratki, wyświetlanie głównych i pobocznych linii, ich kolor itp. można zmieniać w ustawieniach.

Aby nastawić siatkę i sposób poruszania się po niej, kliknij w prawym dolnym rogu prawym klawiszem myszy w *SIATKA* lub *SKOK* i wybierz *Ustawienia*. Skok i siatka mają wspólne okno dialogowe z ustawieniami.

### 5.3.2. ORTO

Przy włączonej funkcji *ORTO* program nie pozwoli rysować w żadnym innym kierunku niż równoległe do płaszczyzn układu współrzędnych (co w widoku 2D oznacza rysowanie pod kątem  $90^\circ$  i jego wielokrotności). Przy pracy z obroconym układem współrzędnych będziesz rysować skośnie (ale zawsze pod kątem  $90^\circ$  i jego wielokrotności z uwzględnieniem nachylenia do LUW).



### 5.3.3. BIEGUN

Przy włączonej funkcji *BIEGUN* rysowane linie będą ustawiać się pod pewnymi wcześniej zdefiniowanymi kątami. W podstawowych ustawieniach kąt ten wynosi  $90^\circ$  i jego wielokrotność – poprzez ich zmianę można dostosować wartość kąta, ewentualnie dodać kąty uzupełniające. Wówczas linie będą ustawiać się pod kątem podstawowym



i jego wielokrotnościami oraz kątem uzupełniającym. Pod wielokrotnością kąta uzupełniającego linie już się nie ustawiają.

Aby zmienić ustawienia funkcji *BIEGUN*, kliknij prawym klawiszem myszy w przycisk i wybierz *Ustawienia...* Następnie wpisz oczekiwaną wartość kąta oraz ewentualnie kąty dodatkowe.

W ustawieniach opcji *BIEGUN* znaleźć możesz i śledzenie obiektów (śledzenie wyłącznie prostopadłe lub według wszystkich użytych kątów) oraz ustawienia biegunowego wymierzania kąta (absolutne lub względne do ostatniego kąta).



### 5.3.4. UCHWYT

Uchwyty należą do najważniejszych funkcji programu progeCAD. Bez tych narzędzi nigdy nie udałooby się za pomocą kursora dokładnie połączyć ze sobą linii, wstawić początkowy punkt itd. Zawsze doszłoby do pewnej niedokładności.

Funkcja UCHWYT przyciąga wprowadzane punkty w kierunku punktów już narysowanych. Istnieje kilka możliwości ustawień uchwytów, lecz nie jest korzystne włączenie wszystkich jednocześnie, gdyż mogłoby dojść do błędnego uchwycenia – np. gdy punkt końcowy i punkt najbliższy znajdują się w małej odległości względem siebie.

#### 5.3.4.1. Stałe uchwyty

W programie możesz włączyć stałe uchwyty, które działają prawie we wszystkich poleceniach (istnieje jednak kilka wyjątków). Aby ustawić uchwyty, kliknij prawym klawiszem myszy w prawym dolnym rogu ekranu na pole *UCHWYT* i wybierz *Ustawienia uchwytów obiektów...* Drugą możliwością zmiany ustawień uchwytów jest użycie paska narzędzi.



Pasek narzędzi z opisem uchwytów





- A. **Odsuń od punktu bazowego** – umożliwia wyznaczyć punkt, od którego następnie będzie wyliczać współrzędne względne.
- B. **Koniec** – końcowy punkt łuku, odcinka, linii lub polilinii.
- C. **Symetria** – połowa odcinka lub łuku.
- D. **Przecięcie** – przecięcie linii, łuków i obiektów na płaszczyźnie.
- E. **Pozorne przecięcie** – punkt, w którym obiekty mogą się przeciąć, lub punkt przecięcia obiektów w różnych płaszczyznach.
- F. **Centrum** – środek łuku, okręgu i elipsy. Bez aktywnych pozostałych uchwytów wystarczy kursorem wskazać bezpośrednio na łuk, okrąg lub elipsę.
- G. **Kwadrant** – punkty na okręgu, łuku lub elipsie odpowiadające 0, 90, 180 i 270 stopniom.
- H. **Styczny** – styczny uchwyt do okręgu, łuku lub elipsy. Można go wykorzystać i dla wspólnej stycznej dwóch okręgów.
- I. **Prostopadły** – prostopadły uchwyt z ostatniego wprowadzonego punktu do wybranego obiektu.
- J. **Równoległy** – dla rysowania równoległej linii do już istniejącego odcinka.
- K. **Baza** – punkt wstawiania bloku lub tekstu.
- L. **Punkt** – przyciąganie do punktów (węzłów).
- M. **Bliski** – punkt leżący we wskazanym elemencie (np. linii), będący najbliższym kursora.
- N. **Brak** – wyłączenie wszystkich rodzajów uchwytów na jedno kolejne kliknięcie.
- O. **Ustawienia uchwytów obiektu** – wejście do ustawień uchwytów.

W pasku nie znajduje się uchwyt *przedłużenia*, ale można go znaleźć w ustawieniach uchwytów.

- **Przedłużenie** – fikcyjne przedłużenie odcinka. Możliwość wykorzystania jednocześnie większej liczby przedłużeń w celu znalezienia pozornego ich przecięcia.

#### 5.3.4.2. Tymczasowy uchwyt

W programie można skorzystać również z tymczasowego uchwytu, co oznacza, że dla jednego kolejnego uchwycenia punktu, ignorowane będą wcześniej nastawione uchwyty stałe a użyty zostanie tylko jeden konkretny uchwyt. Dzięki tymczasowemu uchwyceniu nie musisz dla jednorazowego odmiennego uchwycenia zmieniać ustawień wszystkich stałych uchwytów.

Aby aktywować tymczasowy uchwyt kliknij w czasie rysowania kombinację SHIFT + prawy klawisz myszy. W przypadku tymczasowego uchwycenia do dyspozycji są wcześniej wymienione uchwyty oraz jeden dodatkowy:

- **Środek między dwoma punktami** – służy do automatycznego wyliczenia geometrycznego środka między wskazanymi punktami.



### 5.3.4.3. Wyświetlanie uchwytów w progeCAD


Wyżej opisane uchwyty posiadają własne symbole, które przedstawiono poniżej:



### 5.3.5. ŚLEDZENIE

**ŚLEDZENIE** służy do ukierunkowania obiektów. Oznacza to, że z wyznaczonych przez użytkownika punktów wyświetli linie pomocnicze w określonych kierunkach (pod kątami ustalonymi w ustawieniach funkcji *BIEGUN*). Przy pomocy tej funkcji masz pewność, że nowo umieszczony punkt będzie dokładnie nad/obok uchwyconego punktu.

Dla uzyskania oczekiwanej funkcjonalności śledzenia muszą być włączone razem funkcje **BIEGUN**, **ŚLEDZENIE** i **UCHWYT**. Przy najechaniu kursorem na chwytany punkt pojawi się symbol danego uchwytu (nie klikaj, przytrzymaj kursor nad punktem) a po chwili na wskazanym punkcie wyświetli się krzyżyk, po czym będzie można z punktu poprowadzić pomocną linię.



Co więcej możliwa jest manipulacja z większą liczbą punktów i osiągnięcie nakierowania z kilku miejsc równocześnie. Np. uchwycenie w prawo od środka okręgu i zarówno nad połową odcinka – (jak na powyższym obrazku).

### 5.3.6. WSL (grubość linii)

W progeCAD Professional dla lepszej orientacji w rysunku możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie grubości linii. Aby je włączyć/wyłączyć kliknij w przycisk *WLS* w prawym dolnym rogu programu.

Ustawienia grubości elementów – więcej rozdział 7.1 Kolor, rodzaj i szerokość linii.


### 5.3.7. MOBSZAR

Tym przyciskiem można przełączyć widok modelu do układu (obszar papieru). W widoku układu przycisk ten zmieni się na M:Układ lub P:Układ, w zależności od aktualnie działającego trybu. Więcej o układach znajdziesz w rozdziale 14 PRZESTRZENŃ UKŁADU (ARKUSZ).



### 5.3.8. DYNWPROW (Dynamiczne wprowadzanie)

ProgeCAD umożliwia dynamiczne wprowadzenie wartości. Przy kursorze myszy wyświetlają się pola z „tymczasowymi wymiarami”, które zawierają aktualne wartości rysowanych elementów (np. w przypadku linii są to pola wskazujące kąt i długość). Wartości można modyfikować przeskakując między polami za pomocą klawisza *TAB* (tabulator). Jeśli wartość pola zostanie wypełniona, to dojdzie do „zamknięcia” wartości aż do momentu, kiedy zostanie ona zmaszana.




Przy uruchomionym poleceniu i kliknięciu na klawiaturze w strzałkę w dół, pokaże się menu rozwijalne z dostępnymi komendami dla danego polecenia. Te komendy odpowiadają paskowi poleceń. Można je przełączać za pomocą *strzałek w górę/w dół* bądź wybrać kursorem. Wybór określonej komendy potwierdza się klawiszem *Enter* lub lewym kliknięciem myszy.

Dynamiczne wprowadzanie przyspiesza i zwiększa efektywność pracy. Nie ma potrzeby długiego wyszukiwania skrótu dla danej komendy, wprowadzania go do paska poleceń i potwierdzania. Wystarczy nacisnąć *strzałkę w dół* i wybrać odpowiednią komendę za pomocą myszy.

Przykładowa procedura przy rysowaniu odcinka długiego na 125 mm pod kątem 42°:


1. Uruchom funkcję *Linia*.
2. Określ pierwszy punkt odcinka.
3. Do pola długości wpisz wartość 125.
4. Kliknij *TAB*.
5. Do pola kąta wprowadź wartość 42.
6. Potwierdź klawiszem *Enter*.



### 5.3.9. DYNLUW (Dynamiczny lokalny system współrzędnych)

Dynamiczny lokalny system współrzędnych jest **funkcją przeznaczoną do pracy z obiektami trójwymiarowymi**.

Jeśli DYNLUW jest włączony, przy umieszczeniu kursora myszy na ścianie bryły dojdzie do tymczasowego przełączenia układu współrzędnych. Dzięki temu można rysować na wybranej ścianie bez przełączania systemu współrzędnych.





Gdy tylko rysowanie zostanie zakończone i kliknie się poza bryłę, system współrzędnych wróci do pierwotnego stanu.

#### 5.3.10. Przełącznik przyspieszenia akceleracji sprzętowej.

Aby przełączać się pomiędzy kartą graficzną akceleracji przyspieszania sprzętowego (zielone) i renderowania za pomocą procesora (czerwone).

Renderowanie za pomocą karty graficznej (zalecane) jest szybsze i wymaga użycia najnowszych sterowników karty graficznej. Renderowanie przy użyciu procesora jest w dużych rysunkach wolniejsze, ale jest mniej problemów z kompatybilnością.

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy można otworzyć Opcje graficznej konfiguracji aby wyświetlić szczegółowe informacje o karcie graficznej.

#### 5.3.10.2. Izolowanie i ukrywanie obiektów

Za pomocą tej ikony (lub poprzez menu kontekstowe, prawy przycisk myszy), można uzyskać dostęp do funkcji:


- Izolować obiekty – tymczasowo ukryje obiekty oprócz wybranych obiektów w aktualnym rysunku
- Ukryć obiekty – ukryje tymczasowo wybrane obiekty w rysunku.
- Zakończyć izolację obiektów – zruśli skryty dočasne skrytych obiektů.

#### 5.3.10. Skala adnotacji

Skala adnotacji ściśle jest powiązana z funkcją Adnotacje (Notatki) i dotyczy stosunkowo złożonej problematyki. Za pomocą tego przełącznika można zmieniać skalę adnotacji. Więcej informacji o tej funkcji znajduje się w rozdziale 11 ADNOTACJE.

#### 5.3.11. Dziennik wydarzeń (Notification menedżer)

Podczas pracy w progeCAD Professional w prawym dolnym rogu pojawia się koperta oraz chmurka z powiadomieniem. W ten sposób progeCAD





informuje użytkownika o konieczności wykonania pewnych zadań, jakimi są np. Regeneruj, Odnów, ewentualnie restartuj progeCAD.

Jeśli nie chcesz, aby te powiadomienia się wyświetlały, to kliknij na tę ikonę prawym klawiszem myszy i odznacz *Notification Menedżer*. Wówczas przy pracy nie będzie pojawiać się ani koperta, ani chmurka z nowymi powiadomieniami.

Aby ponownie uaktywnić wyświetlanie powiadomień, kliknij prawym klawiszem myszy na pasek stanu (np. w lewo od współrzędnych kursora) i ponownie oznacz *Notification Menedżer*.

## 5.4. Rysowanie – pozostałe obiekty



### 5.4.1. Linia konstrukcyjna

Linia konstrukcyjna jest pomocniczą prostą wykorzystywaną przy rysowaniu. Może być wytworzona jako dwusieczna kąta, pozioma, pionowa, pod określonym kątem lub równoległa.

*Określ punkt lub [PoDział/POziomo/PIonowo/Kąt/oDsunięcie]:*

### 5.4.2. Polilinia

Ma charakter kombinacji odcinków i łuków. Wszystkie linie tworzą jeden element i muszą do siebie nawiązywać. Polilinia może być otwarta (z jednym początkiem i końcem) lub zamknięta. W wierszu poleceń przełączasz rysowanie w trybie linii i łuku.

*Określ następny punkt lub [**Ł**uk/odleGłość/ślEdź/Połowiczna szerokość/Szerokość]:*

*Określ koniec łuku lub [Kąt/śrOdek/kIerunek/Połowiczna szerokość/Linia/pRomień/Drugi punkt/Szerokość]:*

Polilinię można stworzyć także z już istniejących linii i łuków. Muszą się one jednak wzajemnie stykać w końcowych punktach. Procedurę zmiany znajdziesz w rozdziale 6.4.3 Edycja polilinii (połączenie linii i łuków w polilinię).

### 5.4.3. Wielobok

W podstawowych ustawieniach zdefiniujesz wielobok poprzez wprowadzenie liczby boków oraz punktów: początkowego i końcowego jednego z nich. Pozostałe punkty progeCAD wyznaczy sam. Jeśli potrzebujesz wykorzystać szczegółowe zdefiniowanie wieloboku, wybierz w wierszu poleceń *Wielokrotnie*. W tych nastawieniach wprowadź liczbę stron, określ czy wielobok ma być wpisany



w okrąg (definiuje się środek-wierzchołek) lub opisany na okręgu (definiuje się środek i prostopadłą do krawędzi).

Polecenie: `_POLYGON`

Wielobok: Liczba stron lub [**Wielokrotnie**/Szerokość linii] <4>: **W**


Wielobok: **Liczba stron** lub [Szerokość linii] <4>: **6**

Określ **środek wieloboku** lub [Krawędź]: (wskazanie środka kliknięciem)


Podaj opcję [**Wpisany do okręgu**/Opisany koło okręgu] <Opisany>: **W**

Określ promień okręgu: **100** (wskazanie promienia kliknięciem lub wpisanie wartości)

Środek wieloboku: (wskazanie środka dla kolejnego wieloboku)



Wielobok wpisany



Wielobok opisany

#### 5.4.4. Chmurka wersji

Służy np. do zwyrażnienia zmian na rysunku. Po uruchomieniu funkcji (jeszcze przed wskazaniem pierwszego punktu, np. kliknięciem) można zmienić długość łuku.

#### 5.4.5. Splajn

W przypadku splajnu stopniowo wprowadza się punkty kierunkowe. Aby zakończyć rysowanie splajnu kilkakrotnie kliknij prawym klawiszem myszy. Aby stworzyć zamknięte krzywe skorzystaj w wierszu poleceń z komendy *Zamknij* (Z).

#### 5.4.6. Elipsa

W podstawowych ustawieniach (oś-oś) wyznacza końcowe punkty pierwszej osi elipsy (orientację) i koniec drugiej osi elipsy (spłaszczenie). Pozostałymi możliwościami rysowania są *oś – obrót*, *środek – osie* i *środek – obrót*.



#### 5.4.7. Łuk eliptyczny

Jest to postać elipsy. Przy jej rysowaniu wymagane jest wskazanie początkowego i końcowego punktu łuku.

#### 5.4.8. Mlinia (multilinia)

Mlinia służy do rysowania jednej lub kilku równoległych linii ze zdefiniowanym odstępem, kolorem, typem, zakończeniem i wypełnieniem. Można ją wykorzystać np. do rysowania ścian budynków, przewodów elektrycznych, instalacji wodnych itp.

Funkcję tę można znaleźć w górnym pasku w zakładce *Rysuj* → *Multilinia* lub wywołać poleceniem *MLINIA*. Styl multilinii można definiować i modyfikować za pomocą funkcji *Format* → *Styl Multilinii...* Opis ustawień stylu multilinii można znaleźć w rozdziale 6.5 Zmiana – styl multilinii.

Aby zmienić styl multilinii na inny już zdefiniowany styl, należy wykorzystać w wierszu poleceń przy komendzie *MLINIA* skrót T (*sTyl*) i wprowadzić nazwę oczekiwanego stylu.

Możliwa jest także zmiana skali multilinii lub wyrównania. Przy pomocy polecenia *Justowanie* (*J*) możesz zdefiniować czy linia ma rysować się od kursora w górę, w dół lub wokół kursora (zerowe wyrównanie) – np. poniższy przykład z wiersza poleceń:

*Polecenie: \_MLINE*

*Aktualne ustawienie: Justowanie = Góra, Skala = 20.0000, Styl = STANDARD*

*Określ punkt początkowy lub [Wczytaj styl/Justowanie/Skala/sTyl]: s*

*Podaj skalę multilinii <20.0000>: 10*

*Aktualne ustawienie: Justowanie = Góra, Skala = 10.0000, Styl = STANDARD*

*Określ punkt początkowy lub [Wczytaj styl/Justowanie/Skala/sTyl]:*

*Następny punkt:*

*Określ następny punkt lub [Cofnij]:*

#### 5.4.9. Kreskowanie i wypełnienie (gradient)

##### 5.4.9.1. Kreskowanie

Aby uruchomić kreskowanie użyj ikony  w górnym pasku menu *Rysuj* lub poleceniem *\_BHATCH*.

Po uruchomieniu funkcji pojawi się okno, w którym określa się *Obwiednie*, *Typ i wzór*, *Kąt* i *skalę*. W sekcji *Obwiednie* kliknij *Dodaj: Wskaż punkty* (lub *Dodaj: Wybierz obiekty*), następnie kliknij w obszar, który chcesz zakreskować (można wybrać i więcej pól), i potwierdź klawiszem *Enter*.





W sekcji *Typ i wzór* możesz ustawić typ kreskowania (wzór) oraz kolor szrafowania. W sekcji *Kąt i skala* ustaw pożądane właściwości. Później kliknij w oknie dialogowym w *OK*.

### Przejęcie właściwości



Przejmij właściwości

Jeśli w rysunku znajduje się już kreskowanie a chcesz wytworzyć to same nowe kreskowanie, nie trzeba jej oznaczać i zapamiętywać jej własności (wzór, skala, kąt, odstęp itd.). Wystarczy uruchomić okno *Kreskowanie* i kliknąć na ikonę *Przejmij własności* i oznaczyć istniejące szrafy. Właściwości oznaczonego kreskowania automatycznie zostaną ustawione dla nowego kreskowania.

#### Informacja:

Za pomocą przycisku  w prawym dolnym rogu możesz ustawić rozszerzone właściwości, jakimi są: przykrywanie tekstu, możliwości obwiedni, wykrywanie krawędzi czy tolerancja (jaką maksymalną przerwę między liniami program ma ignorować) szrafowania.

Aby zmienić kreskowanie poklikaj lewym klawiszem myszy  
lub


oznacz kreskowanie i po kliknięciu prawym klawiszem myszy wybierz *Edytuj kreskowanie*,  
lub

*Modyfikuj* → *Obiekt* → *Edytuj kreskowanie*.

#### 5.4.9.2. Wypełnienie (gradient)

Wypełnianie (przejście kolorów) działa podobnie jak kreskowanie. Po włączeniu funkcji pojawi się podobne okno jak przy kreskowaniu. Zamiast rodzaju szraf, ich skali itd., ustawia się kolory oraz rodzaj i kąt. Rozszerzone ustawienia po kliknięciu w przycisk  pozostają te same.

Aby uruchomić gradient użyj ikony  w pasku *Rysuj*, górnego menu *Rysuj* lub polecenie `_GRADIENT`





Zmiana wypełnienia funkcjonuje podobnie jak edycja kreskowania.

### Informacja 1:

progeCAD wykorzystuje jedno okno dialogowe dla kreskowania i wypełniania – funkcje te przełącza się za pomocą zakładki.

### Informacja 2:

Jeśli będziesz zmieniać istniejące kreskowanie i przełączysz na zakładkę Wypełnienie, szraf zamieni się w gradient. Podobnie możliwym jest przełączenie w drugą stronę – z przejścia kolorów na kreskowanie.

### Informacja 3:

Przejęcie właściwości wypełniania działa tak samo jak w przypadku gradientu.


## 5.4.10. Obszar

Obszar służy do połączenia wzajemnie dotykających się linii w jeden element (w podobny sposób tworzony jest prostokąt, wielobok). Obszar można utworzyć tylko z elementów (linii i łuków), które tworzą zamknięty kształt, tzn. żaden koniec nie będzie otwarty, a linie nie będą się rozgałęziać. Jeśli zostanie oznaczonych kilka tego typu obiektów, to powstanie więcej obszarów. Przy pomocy punktów chwytnych obszaru zmienia się jego pozycję, a nie kształt.

1. Oznacz stykające się linie.
2. Uruchom funkcję.

Aby powtórnie rozłożyć obszar w linie, użyj funkcji *Rozbij*  na pasku *Zmiana* albo w górnym menu *Modyfikuj* → *Rozbij*; (więcej w rozdziale 6.2.18 Rozbij).

Na rysunku po prawej przedstawiono różnicę między zaznaczonym obszarem a zaznaczonymi liniami w identycznym układzie.



## 5.4.11. Grupa

Grupa ma podobne działanie jak funkcja *Obszar*, jednakże możliwym jest połączenie wszystkich elementów (linie, tekst, wymiary itd.) w ramach jednej grupy. Po kliknięciu w grupę, zostaną zaznaczone wszystkie obiekty w grupie i wyświetlą się punkty uchwytów jak w przypadku samodzielnych linii. Kształt grupy można zmieniać za pomocą punktów uchwytów.




Stworzenie grupy:

1. Oznacz obiekty do zgrupowania.
2. Kliknij prawym klawiszem myszy do przestrzeni roboczej.
3. Wybierz opcję *Grupa*.

Rozbij grupę:

1. Kliknij w grupę prawym klawiszem myszy.
2. Wybierz *Rozbij grupę*.

Przegląd już wytworzonych grup uzyskasz w górnym menu *Modyfikuj* → *Grupa...*



#### 5.4.12. Przykryj (Wipeout, pusty obszar)


Bardzo użyteczne narzędzie, które umożliwi ukrycie niechcianych czy niepotrzebnych części wykresu. Używa się go najczęściej w połączeniu z przedstawianiem zewnętrznych referencji oraz rzutni. Zakryta przestrzeń może mieć dowolny kształt.

Funkcję uruchomisz w menu *Rysuj* → *Przykryj*  
lub

połączeniem *PRZYKRYJ* lub *\_WIPEOUT* i potwierdzeniem poprzez *Enter*.

Włączenie/wyłączenie ramki:

1. Wpisz polecenie *\_WIPEOUT* i potwierdź klawiszem *Enter*.
2. Wybierz *R* i potwierdź klawiszem *Enter*.
3. Aby włączyć, napisz *ON*; aby wyłączyć, wprowadź *OFF* i potwierdź klawiszem *Enter*.
4. Po zmianie funkcja zostanie ukończona. Jeśli chcesz narysować pustą przestrzeń, to musisz ją ponownie uruchomić.





### 5.4.13. Tekst

W progeCAD dostępne są trzy rodzaje tekstu:

- tekst jednowierszowy,
- tekst wielowierszowy (multitext),
- tekst wyrównany na łuku.

Oba rodzaje znajdziesz w menu *Rysuj* → *Tekst*, na pasku *Tekst* lub na pasku *Rysuj* w menu wysuwalnym pod ikoną tekstu wielowierszowego.

#### 5.4.13.1. Tekst jednowierszowy

Służy do tworzenia prostych notatek i opisów. Funkcję można uruchomić poprzez górne menu lub poleceniami: *TEKST*, *DTEKST*, *\_TEXT*, *\_DTEXT*. Po uruchomieniu funkcji określ punkt początkowy, wielkość i kierunek (kąt) tekstu oraz sam tekst. Po wprowadzeniu tekstu i kliknięciu *Enter* rozpocznie się pisanie w wierszu pod wcześniejszym tekstem. Jeśli w ten sposób będziesz kontynuować pisanie, zostaną wytworzone dalsze osobne teksty jednowierszowe. Jeśli nie chcesz dodawać dalszego tekstu, to kliknij ponownie *Enter*.

Samo polecenie *Tekst* zawiera dalsze ustawienia, np. styl, różne rodzaje wyrównania czy wyśrodkowania. Te ustawienia można zmienić przed określeniem punktu początkowego wstawiania tekstu. W przypadku już istniejącego tekstu, ustawienia można zmienić w edytorze lub panelu *Własności*.

Polecenie: *TEKST*

Tekst: Określ **punkt początkowy** lub [*Styl/Wyrównaj/Dostosuj/środek/Prawy/Justuj*]:

Wysokość tekstu <2.5>: **5**

Kąt obrotu tekstu <0>: **0**

Tekst: **treść tekstu**

Tekst:

Polecenie:

#### 5.4.13.2. Zmiana stylu tekstu

Aby zmienić styl tekstu jednowierszowego wykorzystaj funkcję *Styl tekstu – Przegląd...* Aktualny styl jest widoczny na pasku *Styl*.

Funkcję uruchomisz:



- a) w menu *Format* → *Styl tekstu...*,
- b) w pasku narzędzi *Styl*,
- c) poleceniem *PISMO* lub *\_FONT*.



W tym oknie dialogowym możesz utworzyć nowy styl tekstu, określić rodzaj czcionki, wielkość i kąt tekstu oraz pozostałe możliwości. Styl tekstu można wykorzystać także do zmiany stylu tekstu wymiarów. Do domyślnego tekstu wymiarów jest użyty styl *Standard*.

**Informacja:**


Jeśli w stylu tekstu będzie nastawiona domyślna wartość wielkości tekstu inna niż 0, progeCAD przy tworzeniu nowego tekstu nie będzie się pytać o wysokość tekstu, tylko użyje domyślnej wartości.

**5.4.13.3. Tekst wielorzędowy (mtext, multitext)**

**A** (lub **T** przy włączonych wielkich ikonach)

Służy do wprowadzania dłuższych tekstów. W tym przypadku możesz ustawić różne kolory, wielkość i rodzaj czcionki. Aby uruchomić funkcję możesz wykorzystać górne menu, polecenie *MTEXT* lub ikonę w pasku *Rysuj*.

Po uruchomieniu funkcji możesz wybrać z kilku ustawień tekstu bądź od razu wskazać przeciwległe punkty czworobocznego obszaru, określające prostokątne pole dla tekstu. Po określeniu pierwszego punktu w wierszu poleceń pojawią się kolejne możliwości ustawień: justowanie, odstępy między wierszami, nachylenie, styl, wysokość, kierunek, szerokość tekstu i kolumny. Następnie określa się drugi przeciwległy punkt prostokąta ograniczającego tekst. W przypadku już istniejącego tekstu większość ustawień można zmienić w edytorze lub panelu *Własności*.






#### 5.4.13.4. Tekst wpisany na łuku

Po uruchomieniu tej funkcji progeCAD będzie oczekiwać wskazania łuku, wzdłuż którego planowane jest rozmieszczenie tekstu.

Zmianę ustawień tego rodzaju tekstu przeprowadza się przy pomocy okna dialogowego, gdzie wybiera się sposób wyrównania tekstu, stronę łuku, kierunek tekstu, jego styl, wysokość, wskaźnik szerokości, odstęp od łuku, odstępy od lewej i prawej oraz rozstaw spacji.



#### 5.4.13.5. Edycja tekstu

Zmianę tekstu można przeprowadzić w edytorze, który otworzy się po kliknięciu w tekst. W tym edytorze można zmienić styl czcionki, wielkość, kąt obrotu, kolor, wyrównanie itp.

Innym sposobem zmiany tekstu jest uruchomienie funkcji *Modyfikuj* → *Obiekt* → *Edytuj tekst*.

Konwersję tekstu jednowierszowego na wielowierszowy można przeprowadzić za pomocą funkcji w menu: *Expres* → *Tekst* → *Zamień tekst na wielowierszowy*.

Tekst wielowierszowy na jednowierszowy można przekształcić za pomocą funkcji *Rozbij* .

Tekst można przekształcić także w polilinię. Dokonuje się tego za pomocą funkcji w menu *Ekspres* → *Tekst* → *Rozbij tekst*.

#### 5.4.14. Tabela

ProgeCAD 2019 zawiera narzędzie *Tabela*. Ta funkcja umożliwia tworzyć, zmieniać i importować tabele z plików CSV, kopiować je za pomocą schowka z programów MS Office, Open Office i LibreOffice.

| Tabelka |         |         |
|---------|---------|---------|
| Tekst 1 | Tekst 1 | Tekst 1 |
| Tekst 2 | Tekst 2 | Tekst 2 |
| Tekst 3 | Tekst 3 | Tekst 3 |
| Tekst 4 | Tekst 4 | Tekst 4 |




#### 5.4.14.1. Tworzenie tabeli

Funkcję uruchomisz poleceniem *TABELA*, po czym pojawi się okno dialogowe do zdefiniowania tabeli. Można tam zmienić np. opcje wstawiania (pusta tabela, tabela z wyodrębnionymi danymi atrybutów bloków, tabela z pliku CSV), sposób wstawiania (punkt wstawiania, okno), ustawienia kolumn i wierszy.

Aby wytworzyć tabelę postępuj wg poniższej procedury:

1. Uruchom wstawianie tabeli:
  - a) ikoną  na pasku narzędzi *Rysuj*,
  - b) w menu *Rysuj* → *Tabela*
  - c) poleceniem *TABELA* (lub *\_TABLE*),
2. określ sposób wstawiania tabeli,
3. określ miejsce wstawienia tabeli.



#### Informacja:

Przy tworzeniu tabeli istnieje możliwość wyodrębnienia danych o bloku i wprowadzenia w ten sposób uzyskanych danych bezpośrednio do tabeli; więcej w dziale 16 WYODRĘBNIANIE DANYCH.

#### 5.4.14.2. Edycja tabeli

Wstawioną tabelę można modyfikować. Edycję tabeli uruchomić można poleceniem *\_TABEDIT* lub kliknięciem w tabelę. Następnie pojawi się okno dialogowe do wprowadzania zmian.

Miedzy komórkami poruszaj się za pomocą strzałek kierunkowych (w polu *Kierunek*), przycisku *Dalej* lub za pomocą klawisza *Enter*.

- Do komórki można wstawić także tekst akapitowy (wielorzędowy). Przełączenie na tekst wielowierszowy przeprowadza się przy pomocy przycisków   z prawej strony pola tekstowego.
- Edycję tabeli przeprowadzisz za pomocą przeciągnięcia końcowych i rogowych punktów lub w oknie dialogowym *Edycja komórek tabeli*.







## 6. MODYFIKACJA OBIEKTU

Istnieje wiele sposobów modyfikacji istniejących już elementów rysunku. W niektórych przypadkach szybszym może być usunięcie elementu i ponowne jego narysowanie. Kiedy indziej wystarczy jego zmiana – rozciągnięcie, przycięcie, połączenie itp. Nie można jednak jednoznacznie zalecić określonego postępowania – rozwiązanie zależy od określonego przypadku.

Do zmiany obiektu można wykorzystać mysz, funkcje menu *Modyfikuj*, spację lub ich kombinację.


### 6.1. Modyfikacja za pomocą myszy

Za pomocą myszy można zmieniać niektóre elementy (linia, okrąg, łuk, prostokąt itd.), inne zaś wyłącznie przesuwając (blok, obszar). Przy oznaczeniu wielu linii połączonych punktem końcowym/początkowym, punkt ten można przesuwać, przy czym zgodnemu przesunięciu i zmianie ulegną także oznaczone linie. Przy oznaczeniu wielu linii i przesunięciu za środkowy punkt chwytny jednej z nich, dochodzi do zmiany położenia tylko tej jednej linii.

#### 6.1.1. Modyfikacja linii

Oznacz pożądaną linię. Po oznaczeniu na linii pojawią się trzy kwadraty i dwa trójkąty. Przykład na poniższej ilustracji:


- Przy kliknięciu w skrajne kwadraty możliwa jest dowolna zmiana lokalizacji końcowego punktu linii (tym samym i dowolne rozciągnięcie).
- Po kliknięciu w środkowy kwadrat możliwa jest zmiana pozycji linii.
- Po kliknięciu w skrajne trójkąty dochodzi do rozciągnięcia linii w jej oryginalnym kierunku.



#### 6.1.2. Modyfikacja polilinii

Oznacz pożądaną polilinię. Po oznaczeniu na polilinii pojawi się kilka kwadratów.

- Trójkąty i środkowe kwadraty w przypadku polilinii się nie pojawiają. Nie jest zatem możliwe przesunięcie polilinii za pomocą myszy bez użycia dalszej funkcji (więcej w rozdziale 6.2.6 Przesuń lub 6.3 Modyfikacja






za pomocą spacji (rozciągnij, przesun, obrót, skala, lustro)) czy też rozciągnięcie w kierunku polilinii.

- Przy kliknięciu w kwadraty jest możliwa dowolna zmiana położenia końcowego punktu odcinka (tym samym dowolne rozciągnięcie).

### 6.1.3. Modyfikacja prostokąta

Zadanie: jak najłatwiejsza zmiana rozmiaru prostokąta (zwiększenie go).


- Kliknij myszką w prostokąt. Na zaznaczonym elemencie pojawią się prostokąty.
- Kliknij w prawy dolny kwadrat, następnie przesun kursor poziomo w prawo od tego punktu (można wykorzystać funkcję ORTO).
- Do wiersza poleceń wprowadź *wartość, o którą prostokąt ma się przedłużyć* i kliknij *Enter*. Wybrany punkt przesunie się o wskazaną wartość w kierunku określonym kursorem.
- To samo działanie powtórz i dla prawego górnego rogu prostokąta.



### 6.1.4. Modyfikacja okręgu

Oznacz pożądany okrąg. Po oznaczeniu na okręgu pojawią się 4 kwadraty oraz jeden pośrodku.

- Po kliknięciu w środkowy kwadrat można przesuwać okrąg po obszarze rysunku.
- Po kliknięciu w jeden ze skrajnych kwadratów dochodzi do zmian rozmiaru okręgu. Kursorem pod kątem prostym określisz kierunek, wprowadzisz wartość (która się doda do promienia lub odejme, gdy wybierzesz kierunek do środka okręgu) i potwierdzisz klawiszem *Enter*.



#### Informacja:

Promień i średnicę okręgu można także zmienić w panelu *Własności*.



## 6.2. Pasek Zmiana



Pasek narzędzi *Zmiana* zawiera wiele użytecznych funkcji. Znajdują się tam funkcje *Wymaż*, *Kopiuj*, *Lustro*, *Odsuń*, *Szyk*, *Przesuń*, *Obrót*, *Skala*, *Rozciągnij*, *Utnij*, *Przedłuż*, *Przerwij w punkcie*, *Przerwij*, *Dołącz*, *Fazuj*, *Zaokrąglaj* i wspomnianą już funkcję *Rozbij*.

U większości tych funkcji istnieją dwie możliwości uruchomienia:

- a) z oznaczonymi obiektami,
- b) bez oznaczonych obiektów.

Jako przykłady będą przedstawione poniżej dokładne działania przy pierwszej opcji. Dla opcji drugiej, tylko w przypadku potrzeby, zostanie zamieszczony skrótowy opis.

### 6.2.1. Wymaż

Usunie wybrane elementy lub wypisze warunki do wyboru elementów do wymazania.

1. Z oznaczonymi obiektami – uruchomieniem funkcji usunie się oznaczone elementy.
2. Bez oznaczonych obiektów
  - a) uruchom funkcję z paska narzędzi,
  - b) wybierz elementy (klikaniem bądź prostokątem wyboru),
  - c) potwierdź klawiszem *Enter*.

### 6.2.2. Kopiuj

Skopiuje wybrane elementy. Po wybraniu obiektów określ punkt bazowy, w odniesieniu do którego będziesz wklejać kopie.

### 6.2.3. Lustro

Wytworzy lustrzaną kopię oryginalnego elementu według wskazanej osi. Wybierz obiekty do lustrzanego skopiowania, wyznacz początek i koniec osi odbicia, po czym odpowiedz czy usunąć oryginalny obiekt.

### 6.2.4. Odsuń (ekwidystanta)



Wytworzy kopię wzdłuż wybranej linii, obiektu dwuwymiarowego lub polilinii zwiększoną/zmniejszoną o określoną odległość.






Po uruchomieniu funkcji określ odległość nowego elementu od oryginalnego obiektu, wybierz kopiowane elementy (jeśli nie zostały oznaczone przed uruchomieniem funkcji) i kliknięciem w przestrzeni roboczej określ stronę, na której kopia ma się utworzyć.

### Informacja:

Funkcja *Odsuń* nie działa z obszarem. W takim przypadku konieczne jest najpierw rozbięcie obszaru. Przy użyciu ekwidystanty na rysunku, który składa się z pojedynczych linii, należy kolejno wybrać wszystkie linie, dla których wytworzy się kilka ekwidystant. Jeśli chcesz stworzyć jedną ekwidystantę z całego rysunku, konieczne jest połączenie linii w polilinię wg procedury opisaną w dziale 6.4.3 Edycja polilinii (połączenie linii i łuków w polilinię).

## 6.2.5. Szyk

Przy pomocy funkcji *Szyk* skopiujesz elementy do prostokątnego lub okrągłego pola.



### 6.2.5.1. Pole prostokątne

1. Wybierz elementy do skopiowania.



2. Uruchom funkcję *SZYK* (poprzez górne menu bądź pasek narzędzi *Zmiana*).
3. Wpisz pożądaną liczbę rzędów i kolumn oraz odstęp między rzędami i kolumnami. Do określenia odstępu można wykorzystać pomocne przyciski.
4. Kliknij na *Podgląd*, po czym w razie zadowolenia z rozmieszczenia elementów, wybierz *Akceptuj*. W przeciwnym razie kliknij *Edytuj*.

#### 6.2.5.2. Pole okrągłe

1. Wybierz elementy do skopiowania.
2. Uruchom funkcję *SZYK* (poprzez górne menu bądź pasek narzędzi *Zmiana*).
3. Przełącz na *Okrągły*.
4. Wskaż środek pola obrotu .
5. Określ pożądaną liczbę elementów.
6. W razie potrzeby zaznacz pole *Obróć elementy*.
7. Kliknij na *Podgląd*, po czym w razie zadowolenia z rozmieszczenia elementów, wybierz *Akceptuj*. W przeciwnym razie kliknij *Edytuj*.

#### 6.2.6. Przesuń


Ta funkcja umożliwia przesuwanie jednego lub wielu elementów. Po wybraniu elementów i uruchomieniu funkcji określ punkt bazowy, w odniesieniu do którego elementy będą przesuwane.

#### 6.2.7. Obrót

Obraca elementy wokół określonego punktu pod wskazanym kątem.

Jeśli chcesz obrócić obiekt o nieznanym nachyleniu do kąta  $0^\circ$  (np. aby główne linie elementu były poziome), możesz wybrać jedną z komend w wierszu poleceń – *Referencja* (skrót *R*). Sposób użycia i wypis z wiersza poleceń znajdziesz poniżej:

1. Wybierz elementy.
2. Uruchom funkcję *Obrót*.
3. Wskaż punkt obrotu.
4. Wybierz skrót *D* (*oDniesienie*).
5. Wskaż pierwszy i drugi punkt linii elementu, która ma zostać obrócona.
6. Wprowadź nową wartość kąta.



Polecenie: `_ROTATE`

1 odnaleziony

Punkt obrotu: wskaż punkt kursorem

Określ kąt obrotu lub [*Kopiuj/oDniesienie*] <0>:



Określ kąt referencyjny <0>:

Drugi punkt:

Punkt/Nowy kąt: 0

### 6.2.8. Skala

Służy do zmiany wielkości wybranych elementów w określonej proporcji. Funkcja ta najczęściej będzie wykorzystywana przy zmianie skali w przekonwertowanych rysunkach z formatu PDF.

1. Wybierz zmieniane elementy.
2. Uruchom funkcję *Skala*.
3. Wybierz punkt odniesienia (punkt ten pozostanie na swym miejscu a wszystko pozostałe będzie się od/do niego zmniejszać/zwiększać).
4. Do wiersza poleceń wprowadź wartość skali (np. 0.5 zmniejszy obiekty w skali 1:2). Nie zapomnij, że wartości dziesiętne muszą być oddzielone kropką zamiast przecinkiem.

#### **Przykład:**

Za zadanie mamy zwiększyć odcinek na określoną długość. Obecna długość odcinka nie jest znana. Odcinek mierzymy za pomocą wymiaru a dokładną długość odczytamy w panelu *Własności*. Obecna długość odcinka wynosi np. 12.5780 mm, natomiast pożądana długość to 200 mm. Zadanie można wykonać na dwa sposoby:

- a) wyliczyć potrzebną skalę,
- b) wykorzystać skalę odniesienia.

#### 6.2.8.1. Przeliczenie skali

pożądany rozmiar/ aktualny rozmiar = skala

$$200.0000 / 12,5780 = 15.900779$$

1. Wybierz zmieniane elementy.
2. Uruchom funkcję *Skala*.
3. Wybierz punkt odniesienia (punkt, który pozostanie niezmienny a pozostałe części obiektu/obiektów będą się od/do niego oddalać/zbliżać).
4. Do wiersza poleceń wpisz skalę 15.900779.  
Pamiętaj, że przy wstawianiu miejsc dziesiętnych zamiast przecinka należy użyć *kropki*.

#### **Informacja:**

Czym mniejszy rozmiar rysunku chcemy zwiększyć, tym dokładniejszą skalę musimy wprowadzić.

**Przykład z wiersza poleceń:**

```
Polecenie: _SCALE
1 odnaleziony
Punkt bazowy:          wskaż punkt kursorem
Określ współczynnik skali lub [Kopiuuj/Odniesienie] <1>:
15.900779
Polecenie:
```

**6.2.8.2. Skala odniesienia**

Podobnie jak przy funkcji *Obrót* można wykorzystać skalę odniesienia. Nie jest konieczne wyliczanie skali. Wystarczy wprowadzenie myszką dowolnych rozmiarów a następnie wskazanie rozmiarów pożądaných.

1. Wybierz zmieniane elementy.
2. Uruchom funkcję *Skala*.
3. Wybierz punkt odniesienia (punkt, który pozostanie niezmienny a pozostałe części obiektu/obiektów będą się od/do niego oddalać/zbliżać).
4. Do wiersza poleceń wprowadź *R* (referencja) i potwierdź klawiszem *Enter*.
5. Myszką wskaż konkretną odległość (w naszym przypadku odcinek o długości 12,5780) poprzez kliknięcie w dwa punkty.
6. Wprowadź nowy rozmiar (w naszym przypadku wartość 200) i potwierdź klawiszem *Enter*.


**Przykład z wiersza poleceń:**

```
Polecenie: _SCALE
1 odnaleziony
Punkt bazowy:          (wskaż kursorem punkt)
Określ współczynnik skali lub [Kopiuuj/Referencja] <1>: R
Określ długość odnośnika <1>: (wskaż pierwszy punkt)
Drugi punkt:          (wskaż kursorem drugi punkt)
Punkt/<Określ nową długość>: 200
Polecenie:
```

**6.2.9. Rozciągnij** 

Służy do przesuwania i naciągania elementów. Działanie zależy od sposobu oznaczenia. Linie, które w całości będą się znajdować w prostokącie wyboru, zostaną tylko przesunięte. Linie, które przetną prostokąt oznaczenia (z prawej do lewej), się naciągną.

1. Uruchom funkcję *Rozciągnij*.








2. Wybierz linie, kliknij *Enter*.
3. Wybierz punkt odniesienia.
4. Przesuń wybrane elementy.

#### 6.2.10. Utnij

Użyteczna funkcja *Utnij* umożliwia usunięcie nadmiernej długości linii czy linii wystającej.

1. Wybierz obiekty, na podstawie których ma przebiec ucinanie (można oznaczyć również kilka obiektów).
2. Potwierdź klawiszem *Enter*.
3. Kliknij na obiekty, które chcesz odciąć. Linie muszą przecinać się z wcześniej wybranymi obiektami.



#### **Informacja:**

Jeśli zaraz po uruchomieniu funkcji *Utnij* klikniesz w prawy klawisz myszy lub naciśniesz *Enter*, to dalszymi kliknięciami myszy będziesz mógł wycinać poszczególne odcinki ograniczone przecięciami.

#### 6.2.11. Wydłuż

Funkcja *Wydłuż* działa przeciwnie do funkcji *Utnij*. Umożliwia ona wydłużenie linii do wybranych obiektów.

1. Wybierz obiekty, do których chcesz wydłużyć linie (wybór może zawierać kilka obiektów).
2. Potwierdź klawiszem *Enter*.
3. Kliknij na obiekty, które chcesz wydłużyć. Linie muszą pozornie krzyżować się z wcześniej wybranymi obiektami.

#### **Informacja:**

Jeśli zaraz po uruchomieniu funkcji *Wydłuż* klikniesz w prawy klawisz myszy lub naciśniesz *Enter*, to dalszymi kliknięciami myszy będziesz wydłużać linie do momentu, gdy napotkają one inny obiekt.



### 6.2.12. Przedłuż

Zmieni długość niezamkniętego elementu. Pozwala modyfikować odcinki, krzywe, elementy narysowane ręcznie i łuki.

Umożliwia dynamiczną zmianę, przyrost o określoną długość, przyrost o określony procent lub przedłużenie do określonej długości całkowitej.

1. Uruchom funkcję.
2. Wybierz pożądaną opcję.
3. Wybierz element kliknięciem – kliknięcie w jedną lub drugą połowę obiektu określa kierunek przedłużenia.
4. Zakończ funkcję lub wybierz dalszy element.

### 6.2.13. Przerwij w punkcie

Funkcję można wykorzystać do przerywania odcinka w określonym punkcie, przecięciu.

1. Wybierz obiekt do przerywania.
2. Wybierz punkt przerywania.

### 6.2.14. Przerwij

Narzędzie *Przerwij* to połączenie funkcji *Przerwij w punkcie* i *Utnij*. Przerwie ono obiekt w dwóch punktach a pozostałą część obiektu między tymi punktami usunie.

1. Wybierz obiekt do przerywania. Tym samym kliknięciem także określisz pierwszy punkt przerywania.
2. Wybierz drugi punkt przerywania.

### 6.2.15. Dołącz

Połączy nawiązujące na siebie odcinki i łuki.

1. Wybierz obiekty do złączenia (oznaczenie może zawierać kilka obiektów).
2. Potwierdź klawiszem *Enter*.

### 6.2.16. Fazuj

Narzędzie służy do fazowania (załamywania krawędzi) dwóch przecinających się elementów.

1. Do wiersza poleceń wpisz *U* (*Ustawienia*) i kliknij *Enter*.



2. Otworzy się okno dialogowe, gdzie można ustawić rodzaj i wielkość fazowania. Po doborze ustawień kliknij *OK*.
3. Kliknij w dwa przecinające się obiekty do fazowania – zbyteczna część będzie usunięta (o ile w ustawieniach nie wskazano inaczej).

Przy kolejnym użyciu funkcji ustawienia będą już zapisane i będzie można bezpośrednio wybrać elementy do załamania krawędzi (jeśli nie chce się zmienić parametrów fazowania).

**Informacja:**

Jeśli w 1. kroku wprowadzisz skrót *W* (*Wielokrotnie*), polecenie po załamaniu elementów nie zostanie zakończone, dzięki czemu można fazować więcej obiektów bez konieczności ponownego uruchomienia funkcji. Funkcję w takim przypadku można ukończyć prawym klawiszem myszy, *Enterem* bądź *Esc*.

**6.2.17. Zaokrąglaj**

Zaokrągli krawędź dwóch przecinających się elementów. Działa podobnie jak funkcja *Fazuj*.

1. Do wiersza poleceń wpisz *R* (*pRomień*) i kliknij *Enter*.
2. Wprowadź pożądany promień zaokrąglenia i kliknij *Enter*.
3. Kliknij w dwa przecinające się obiekty do zaokrąglenia – zbyteczna część będzie usunięta (o ile w ustawieniach nie wskazano inaczej).

Przy kolejnym użyciu funkcji ustawienia będą już zapisane i będzie można bezpośrednio wybrać elementy do zaokrąglenia (jeśli nie chce się zmienić parametrów zaokrąglenia).

**Informacja:**

Jeśli w 1. kroku wprowadzisz skrót *W* (*Wielokrotnie*), polecenie po przeprowadzeniu zaokrąglenia nie zostanie zakończone, dzięki czemu można zaokrąglić więcej obiektów bez konieczności ponownego uruchomienia funkcji. Funkcję w takim przypadku można ukończyć prawym klawiszem myszy, *Enterem* bądź *Esc*.

**6.2.18. Rozbij**

O tym narzędziu wspomniano już przy opisie funkcji *Obszar*. Funkcja *Rozbij* służy do rozbicia obiektów 2D i 3D. Należą do nich np. prostopadłościan, ostrobok, kwadrat, obszar, wymiar, blok, kreskowanie.

1. Oznacz wybrane elementy do rozbicia.
2. Uruchom funkcję.




### 6.3. Modyfikacja za pomocą spacji (rozciągnij, przesun, obrót, skala, lustro)

W celu usprawnienia pracy progeCAD umożliwia uruchamianie niektórych funkcji przy pomocy spacji. W chwili kiedy oznaczysz obiekt (lub więcej obiektów), pojawiają się ich uchwyty w postaci niebieskich kwadratów i trójkątów. Jeśli klikniesz na niebieski kwadrat dowolnego elementu, aktywuje się możliwość modyfikacji określonego obiektu. Powtarzanym klikaniem w spację można wybierać między funkcjami ROZCIĄGNIJ, PRZESUN, OBRÓT, SKALA i LUSTRO. Aktualnie wywołaną kliknięciami funkcję można zobaczyć w tekście przy kursorze myszy lub w wierszu poleceń w kształcie **\*\* PRZESUN \*\***.

Sposób korzystania z funkcji przełączanych spacją:

1. Oznacz obiekt.
2. Kliknij w niebieski prostokąt.
3. Spacją przełącz pomiędzy funkcjami rozciągnij, przesun, obrót, skala i lustro.
4. Wykonaj wybrane zadanie (np. poprzez ruch myszką).
5. Odznacz wybrane elementy (klawisz *ESC*).



### 6.4. Modyfikuj – Obiekt

Edycję obiektów można znaleźć w górnym menu **Modyfikuj** → **Obiekt**. Menu to umożliwia zmianę ustawień obrazu, edycję kreskowania, polilinii, splajnu, wymiaru, atrybutu, bloku i tekstu.

#### 6.4.1. Obraz

##### 6.4.1.1. Jakość obrazu

*Modyfikuj* → *Obiekt* → *Obraz* → *Jakość obrazu*

Funkcja umożliwia przełączanie pomiędzy wysoką i niską jakością obrazu. Jakość obrazu może wpłynąć na płynność i czas reakcji progeCADu, ale także i na jakość finalnego dokumentu przy wydruku.

Przełączenie jakości przeprowadzisz za pomocą wiersza poleceń.

##### 6.4.1.2. Ramka obrazu

*Modyfikuj* → *Obiekt* → *Obraz* → *Ramka obrazu*

Funkcja służy do włączania/wyłączania ramki obrazu. Przy wyłączonej ramce obrazu nie drukuje się ona, ale jednocześnie nie ma możliwości oznaczenia samego obrazu.



### 6.4.2. Edycja kreskowania

*Modyfikuj* → *Obiekt* → *Edytuj kreskowanie*

Po uruchomieniu funkcji wybierz szrafurę/kreskowanie, które chcesz zmienić, i potwierdź *Enterem*. Działa podobnie, jak przy klikaniu w kreskowanie.

### 6.4.3. Edycja polilinii ( połączenie linii i łuków w polilinię)

*Modyfikuj* → *Obiekt* → *Edytuj polilinię*

Przy użyciu tej funkcji można zmieniać różne właściwości polilinii, a także wytworzyć z wielu linii jedną polilinię. Ta funkcja umożliwia: edytowanie wierzchołków, zamknięcie polilinii, usunięcie zakrzywienia polilinii, interpolację, dołączenie dalszych linii do polilinii, zmianę typu linii, obrót kierunku polilinii, zmianę polilinii w splajn, ustawienie nachylenia czy szerokości.

Na poniższym przykładzie przedstawiona jest procedura łączenia linii w polilinię:

1. Uruchom Edycję polilinii i wybierz jedną linię, która będzie częścią polilinii.
2. W wierszu poleceń potwierdź zmianę linii w polilinię poprzez *T (Tak)* i zatwierdzenie klawiszem *Enter* (nie zawsze jest to wymagane).
3. Wybierz następnie *P (Połącz)* i zatwierdź *Enterem*.
4. Oznacz wszystkie linie, które chcesz połączyć w polilinię i potwierdź klawiszem *Enter* (linie muszą się wzajemnie dotykać punktami końcowymi).
5. Ukończ działanie funkcji (*Enter*, *Esc* lub prawy klawisz myszy).

*Polecenie:* `_EDITPLINE`

Wybrany obiekt nie jest polilinią. Czy zamienić w polilinię? [**Tak**/Nie]  
**<Tak>T**

Wybierz opcję [Zamknij/Otwórz/**Dołącz**/SZerokość/dosTosuj/Splajn/Anuluj zakrzywienie/tryb Rodzaju linii/odWróć/Cofnij/zAkończ]<zAkończ>: **D**

Wybierz obiekty lub [Filtr/Szybki wybór]: *oznacz obiekty*

Naprzeciwległy róg:

Obiekty w zestawie: 4

Wybierz obiekty lub [Filtr/Szybki wybór]: *potwierdź Enterem*

4 segmentów dodanych do polilinii

Wprowadź opcję [Edytuj wierzchołki/Zamknij/Usuń zaokrąglenie/Dostosuj/Połącz/ROdzajl gen/Odwróć/SPlajn/STożek/Szerokość/Cofnij/**zAkończ**]

**<zAkończ>: A**

*Polecenie:*



#### 6.4.4. Edycja splajnu

*Modyfikuj → Obiekt → Edytuj splajn*

Funkcja umożliwia zmianę splajnu – np. konwersję na polilinię, obrócenie kierunku, przesunięcie wierzchołka, dostosowanie danych (dodanie, usunięcie wierzchołka) itd.

#### 6.4.5. Edycja tekstu wymiaru

*Modyfikuj → Obiekt → Edytuj wymiar*

Funkcja służy do odnowienia pierwotnej pozycji tekstu wymiaru (*Pierwotny*), przepisania tekstu wymiaru, obrócenia tekstu lub nachylenia wymiaru pod określonym kątem.

Po uruchomieniu funkcji najpierw wybierz określone działanie a następnie wskaż wymiary do zmiany.

#### 6.4.6. Atrybut

Zawiera kilka funkcji, które służą do zmiany atrybutów bloków, pojedynczych lub wszystkich. Procedura tworzenia bloku z atrybutami jest opisana w dziale 10.2.3 Blok z atrybutami.

##### 6.4.6.1. Jeden

*Modyfikuj → Obiekt → Atrybut → Jeden*

Wykorzystując tę funkcję zmienisz konkretny atrybut bloku. Do przeprowadzenia zmian służy okno dialogowe, w którym można zmienić domyślne wartości atrybutu.



##### 6.4.6.2. Globalny

*Modyfikuj → Obiekt → Atrybut → Globalny*

Służy do modyfikacji wielu atrybutów bloku. Za pomocą tej funkcji można zmienić położenie, kąt, tekst, czcionkę, kolor, wysokość, płaszczyznę oraz przełączać między kolejnym i następnym atrybutem bloku.

##### 6.4.6.3. Menedżer atrybutów bloku

*Modyfikuj → Obiekt → Atrybut → Menedżer atrybutów bloku*





Menedżer można uruchomić także poleceniem `_BATTMAN`.

Funkcja ta posiada najwięcej możliwości zmian atrybutów. Do modyfikacji jest wykorzystywane okno dialogowe, w którym przełącza się pomiędzy wszystkimi blokami na rysunku i między konkretnymi atrybutami.

Menedżer atrybutów bloku służy także zmianie kolejności atrybutów w bloku, nazwy, monitów, wartości wyjściowych itd.

#### 6.4.7. Wytwórz blok

*Modyfikuj → Obiekt → Wytwórz blok...*

Służy do tworzenia nowego bloku z opisem.

#### 6.4.8. Edytuj tekst

*Modyfikuj → Obiekt → Edytuj tekst...*


Służy do zainicjowania zmian w tekście. Podobna funkcja jest uruchamiana po kliknięciu na tekst w rysunku. Więcej o edycji tekstu znajdziesz w rozdziale 5.4.13.5 Edycja tekstu.

### 6.5. Zmiana – styl multilinii



Wykorzystując tę funkcję możesz wytworzyć, modyfikować, wgrać, przełączać i usuwać style multilinii na rysunku. Sposób rysowania multilinii został opisany w rozdziale 5.4.8 Mlinia (multilinia).





W oknie dialogowym *Styl multilinii* możesz skorzystać z opcji:

- **Ustaw bieżący** – służy do przełączenia wybranego stylu multilinii na aktualny (aktywny przy rysowaniu),
- **Nowy...** – wytworzenie nowego stylu linii,
- **Zmień...** – modyfikacja istniejącego stylu multilinii (możliwa zmiana wyłącznie jeśli w danym stylu nie została narysowana żadna multilinia),
- **Zmień nazwę** – zmiana nazwy stylu multilinii,
- **Usuń** – usunięcie wybranego stylu multilinii,
- **Wczytaj...** – wgranie zapisanego stylu multilinii z pliku \*.mln,
- **Zapisz...** – zapisanie wybranego stylu multilinii do pliku \*.mln.

Przy tworzeniu nowego stylu multilinii lub przy zmianie bieżącego stylu w oknie dialogowym definiujesz opis multilinii, zakończenie linii, łuków, wypełnienie, kolor linii, typ linii i odsunięcie poszczególnych linii od siebie.



## 7. WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTU

### 7.1. Kolor, rodzaj i szerokość linii

U wszystkich elementów w progeCAD można zmienić kolor, rodzaj linii i jej szerokość.


Jako domyślna własność elementu jest ustawiona wartość *BYLAYER* (według warstwy). To znaczy, że własności elementu będą dostosowywać się do ustawień warstwy. Jeśli elementom tym indywidualnie nastawi się inne wartości (np. kolor czerwony, szerokość linii 0.50 mm), to wartość będzie niezależna od ustawień warstwy.

Praca z warstwami jest opisana w rozdziale 8 WARSTWY.


Ustawienia właściwości elementów znajdziesz po kliknięciu na element w panelu *Własności*.

Jeśli panel *Własności* jest nieaktywny, to włączysz go za pomocą:

- Ctrl + I*,
- kliknięcia na element prawym klawiszem myszy i wybraniem *Własności*,
- ikoną *Własności* w górnym pasku narzędzi *Standard*.



W celu modyfikacji już narysowanych elementów należy je oznaczyć a następnie zmienić ich własności. Jednocześnie można oznaczyć także większą liczbę elementów. Zmianę właściwości elementu przeprowadzisz za pomocą panelu *Własności* lub w paskach narzędzi *Warstwa* i *Własności elementu*. Więcej na obrazku poniżej.





Jeśli ustawisz określone wartości przed rysowaniem, wszystkie dalsze elementy będą mieć ustawione te same właściwości. Takie ustawienie przeprowadza się w pasku narzędzi *Właściwości elementu*.


## 7.2. Mierzenie długości i powierzchni

W celu szybkiego określenia długości, powierzchni lub obwodu, wystarczy kliknąć w mierzony element. Informacje te zostaną wyświetlone w panelu *Własności*.

Ten sposób dotyczy tylko prostych odcinków i powierzchni. Aby zmierzyć długość większej liczby linii należy policzyć sumę poszczególnych zapytań lub połączyć je w polilinię – więcej w rozdziale 6.4.3 Edycja polilinii (połączenie linii i łuków w polilinię). Następnie można już określić długość polilinii. Aby zmierzyć inne elementy, należy wykorzystać dalsze funkcje.

Funkcje te są dostępne w pasku narzędzi *Zapytania* lub w górnym menu *Narzędzia* → *Zapytania*.

| Geometria  |          |
|------------|----------|
| Początek X | -71.7239 |
| Początek Y | 184.8017 |
| Początek Z | 0        |
| Koniec X   | -6.8046  |
| Koniec Y   | 222.4821 |
| Koniec Z   | 0        |
| Delta X    | 64.9193  |
| Delta Y    | 37.6804  |
| Delta Z    | 0        |
| Długość    | 75.0621  |
| Kąt        | 30       |



Znajdziesz tu mierzenie odległości między poszczególnymi punktami, mierzenie powierzchni, parametry fizyczne, spis wszystkich znanych informacji geometrycznych o elemencie, określanie współrzędnych poszczególnych punktów, informacje o rysunku i informacje o czasie.

### Informacja:

Mierzenie długości, powierzchni i innych właściwości elementu można przeprowadzić także za pomocą różnych aplikacji LISP, SDS lub VBA. Więcej o tych aplikacjach można znaleźć w rozdziale 19.8 Języki programowania.




## 8. WARSTWY

Warstwy zawierają elementy i określają ich właściwości (kolor, grubość, rodzaj linii itp.). Służą do zwiększenia przejrzystości wykresu jak przy rysowaniu na przezroczystych foliach, które włączaniem i wyłączaniem nakłada się na siebie. Na przykład można oddzielić od siebie samodzielny model, osie, wymiary czy przekroje a następnie je wyłączyć, by nie przeszkadzały przy dalszej pracy.

### 8.1. Menedżer właściwości warstwy


Aby wyświetlić *Menedżer właściwości warstwy*:

- kliknij na *Menedżer warstw – przegląd* po lewej stronie paska narzędzi *Warstwa*,
- lub wybierz w menu *Format* → *Warstwa...*
- albo wprowadź do wiersza poleceń komendę *LAYER*.



W *Menedżerze właściwości warstw* przy poszczególnych warstwach można ustawić *nazwę warstwy*, *otwarcie/zamknięcie*, *blokadę*, *widoczność*, *kolor*, *rodzaj linii*, *szerokość linii*, *możliwość wydruku* i inne. Aby dokonać zmiany, należy kliknąć w określoną pozycję.

W celu dokonania szybkiej zmiany niektórych właściwości warstwy, można wykorzystać menu rozwijalne w pasku narzędzi *Warstwa*.



**Warstwa**

#### Informacja:

*Menedżer właściwości warstw* można osadzić na skraju okna programu podobnie jak panel *Własności* – więcej w rozdziale 4.2 Osadzenie panelu *Własności*, menedżera warstw i paska poleceń.



## 8.2. Tworzenie warstwy


Warstwę tworzy się w *Menedżerze właściwości warstw*:

- kliknięciem w przycisk *Nowa warstwa*
- lub kliknięciem prawym klawiszem myszy w główne pola okna *Menedżera właściwości warstwy* i wyborem *Nowa warstwa*.

## 8.3. Usunięcie warstwy

Usuwanie warstwy przeprowadza się przy wykorzystaniu *progeCAD Explorer*. Aby uruchomić to narzędzie kliknij w menu *Narzędzia* → *progeCAD Explorer...*, a jeśli będzie to konieczne, przełącz w lewej części okna na sekcję *Warstwy*. Do tego celu można wykorzystać także wiersz poleceń i komendę *EXPWAR*, i nacisnąć *Enter*.

- Uruchom *progeCAD Explorer*.
- Kliknij na warstwę a następnie na przycisk *Usuń* lub wykorzystaj *Delete* na klawiaturze.
- Klikając w *Usuń* usuniesz warstwę razem z wszystkim elementami znajdującymi się w niej. Możesz także przy użyciu opcji *Zmień na i usuń* wybrać warstwę, do której elementy z usuwanej warstwy zostaną przesunięte.



Warstwy można usuwać także z poziomu *Menedżera właściwości warstwy*, jednakże w ten sposób nie jest możliwe usunięcie warstwy zawierającej obiekty.

## 8.4. Wklejanie i przesuwanie obiektów do warstw

Po kliknięciu w obiekt po lewej stronie okna w panelu *Własności* wyświetlone zostanie, w której warstwie element się znajduje.

Aby rysować obiekt w określonej warstwie, musisz najpierw przełączyć na pożądaną warstwę a następnie uruchomić którąś z funkcji rysowania.

Aby przesunąć element do innej warstwy, oznacz go a następnie po lewej stronie programu w panelu *Własności* przełącz na pożądaną warstwę.




## 8.5. Zapisanie stanu warstw

W progeCAD można zapisać a po czasie odnowić stan warstw (zablokowanie, przymknięcie itd.). Aby zapisać stan obecny:

- a) wybierz w menu *Format*  
→ *Menedżer stanu warstw...*
- b) wprowadź do wiersza poleceń *LMAN*.

Aby zapisać aktualny stan warstw wybierz *Zapisz* i wprowadź nazwę, według której zapisane ustawienia odnajdziesz i przywrócisz.


Istnieje także możliwość importu i eksportu ustawień.



## 8.6. Grupowa zmiana stanu warstw

Program progeCAD umożliwia grupowe włączenie/wyłączenie, zamknięcie/otwarcie, zablokowanie/odblokowanie warstw. Pozwala także klonować obiekty, kopiować obiekty do warstwy, przesunąć obiekt do aktualnej warstwy itd.

Wszystkie te opcje można znaleźć w menu *Format* → *Warstwa* lub w pasku narzędzi *Szybkie narzędzie: Warstwa*. Pasek ten znajduje się domyślnie w dolnej części okna programu nad paskiem stanu.





## 9. WYMIARY

Wymiarowanie należy do najważniejszych funkcji wszystkich projektowych aplikacji. Służy do przedstawiania wielkości, tolerancji i opisu elementów rysunku.

### 9.1. Style wymiarów

W progeCAD możesz zmienić domyślne właściwości wymiarów. Zmianę można przeprowadzić dla pojedynczego wymiaru lub grupowo dla wszystkich.

Aby zmienić poszczególne wymiary możesz wykorzystać panel *Własności* lub kliknięciem na wymiar uruchomić *Menedżera stylu wymiarowania*.

Grupową zmianę wykonać można dla wymiarów, które mają ustawiony jednakowy styl wymiarowania. Aktualny styl wymiarowania wyświetla się w pasku narzędzi *Styl*.




Aby zmienić styl, należy wybrać w górnym menu *Wymiar* → *Styl wymiarowania* lub wykorzystać przycisk  w pasku narzędzi *Styl*.

W otworzonym w ten sposób oknie można tworzyć, usuwać, zmieniać nazwy, przepisywać style wymiarowania itp.. W lewej części okna znajdują się wszystkie wykorzystane style, pośrodku podgląd wybranego stylu, natomiast po prawej – przyciski do przeprowadzania zmian.

Po wybraniu stylu i kliknięciu w *Zmień...* można zmieniać ustawienia grotów, formatu, linii, tekstu, tolerancji, jednostek i jednostek alternatywnych. Ustawienia te są rozdzielone do zakładek i zawierają następujące pozycje:

- **Linie** – odstępy, przedłużenia, linie wymiarowe i pomocnicze, ich format itd.,
- **Symbole i strzałki** – ustawienia znaczników środka, wielkości, rodzaju strzałek itd.,
- **Tekst** – format i styl tekstu, odstęp od linii wymiarowych, wyrównanie tekstu itd.,
- **Dopasowanie** – ustawienia wyświetlania linii i przestrzeni wokół tekstu wymiaru,
- **Jednostki podstawowe** – ustawienia jednostek wymiarów i skal wymiarów, przedrostek, przyrostek,
- **Jednostki dodatkowe** – ustawienia jednostek dodatkowych i ich tolerancja,
- **Tolerancja** – zakres i tekst tolerancji.







## 9.2. Rodzaje wymiarów

Pełny przegląd wymiarów znajdziesz w górnym menu *Wymiar*. Aby przyspieszyć pracę można także uaktywnić pasek narzędzi *Wymiar*.

### 9.2.1. Szybki wymiar

Wykorzystywany jest przy wymiarowaniu w osi poziomej i pionowej. Po uruchomieniu funkcji wybierz obiekty, które chcesz wymiarować.

### 9.2.2. Szybka linia odniesienia

Wytworzenie szybkiej linii odniesienia. Ma podobną funkcję jak linia odniesienia.

### 9.2.3. Liniowy


Wymiarowanie w osi pionowej i poziomej. Określ punkt początkowy i końcowy elementu do wymiarowania. Jeśli klikniesz prawym klawiszem myszy, to wymiarowanie liniowe przełączy się na szybki wymiar, gdzie należy oznaczyć element do wymiarowania i potwierdzić *Enterem*.

### 9.2.4. Normalny (kierunkowy)

Wymiarowanie w osi o tym samym nachyleniu, co mierzony element. Wybierz punkt początkowy i końcowy a następnie określ odległość linii wymiaru od elementu. Jeśli po uruchomieniu funkcji klikniesz prawym klawiszem myszy, to będziesz mógł wybrać konkretny element do wymiarowania.


### 9.2.5. Współrzędne

Wymiarowanie współrzędnych punktu. Po uruchomieniu funkcji wskaż konkretny punkt – w zależności od przechylenia linii wymiarowej określa się daną współrzędną.



### 9.2.6. Obrócony

Ma podobne działanie jak wymiarowanie liniowe.



### 9.2.7. Linia odniesienia

Służy do wstawiania opisów i notatek, jak np. grubość blachy.



### 9.2.8. Promień

Wymiarowanie promienia łuku i okręgu. Uruchom funkcję i wybierz łuk lub okrąg do wymiarowania.

### 9.2.9. Łamana

Funkcja wytworzy łamany wymiar promienia dla okręgu lub łuku.

### 9.2.10. Średnica

Służy do wymiarowania łuków i okręgów. Po uruchomieniu wybierz łuk lub okrąg do wymiarowania.

### 9.2.11. Kątowy

Służy do wymiarowania kątów. Należy wybrać dwa elementy tworzące kąt.


### 9.2.12. Długość łuku

Służy do wymiarowania długości łuku.

### 9.2.13. Linia bazowa

Wykorzystuje się do ułatwienia wymiarowania.


1. Narysuj pierwszy wymiar (np. liniowy).
2. Uruchom wymiarowanie *Linią bazową*, (niekiedy należy oznaczyć wymiar początkowy).
3. Stopniowo kursorem dodawaj kolejne punkty do wymiarowania.



### 9.2.14. Wymiar łańcuchowy (kontynuuj)

Wymiary łańcuchowe służą do przyspieszenia i ułatwienia wymiarowania.

1. Narysuj pierwszy wymiar (np. liniowy).
2. Uruchom *Wymiar łańcuchowy* (niekiedy należy oznaczyć wymiar początkowy).
3. Stopniowo kursorem dodawaj kolejne punkty do wymiarowania.





### 9.2.15. Tolerancja

Po uruchomieniu otworzy się okno, w którym można definiować różne wartości tolerancji.

1. Po uruchomieniu funkcji wypełnij polażądanymi wartościami i kliknij *OK*.
2. Określ punkt wstawienia znaku tolerancji.



### 9.2.16. Znacznik środka

Niniejsze narzędzie wyznacza punkt środkowy okręgu lub łuku. Po jego uruchomieniu należy wybrać łuk lub okrąg.




### 9.2.17. Kontrola

Umożliwia dodanie/usunięcie wymiaru kontrolnego do/z wybranych wymiarów. W oknie dialogowym można zmieniać wygląd ramki kontrolnego wyliczenia, wartość skali kontrolnego wyliczenia i opis.



### 9.2.18. Łamanie linii wymiaru

Doda lub usunie załamanie linii wymiaru (liniowego).



## 9.3. Asocjacja wymiarów

Wymiary mogą być asocjowane, nieasocjowane lub rozłożone. Jeśli wymiary są asocjowane, wówczas dostosowują się do zmian przeprowadzonych na wymiarowanych obiektach (np. wydłużenie linii).

Asocjacja wymiarów jest nastawiana za pomocą polecenia *DIMASSOC* poprzez wybór wartości 0, 1 lub 2.



Zachowanie wymiarów przy nastawionej zmiennej:




|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | Wytworzy wymiary liniowe. Między elementami wymiarów nie ma żadnej asocjacji. Odcinki, łuki, strzałki i teksty wymiarów są rysowane jako samodzielne obiekty.                                                                                                                                                                                       |
| 1 | Włącza nieasocjowane wymiarowanie obiektów. Elementy wymiaru są zawarte w jednym obiekcie. Jeśli dojdzie do przesunięcia jednego ze zdefiniowanych punktów wymiaru, wymiar zostanie zaktualizowany.                                                                                                                                                 |
| 2 | Włącza asocjowane wymiarowanie obiektów. Elementy wymiaru są zawarte w jednym obiekcie a jeden lub więcej definiujących punktów wymiaru jest połączonych z powiązаныmi punktami na obiektach geometrycznych. Jeśli dojdzie do przesunięcia asocjowanego punktu geometrycznego obiektu, zaktualizuje się umieszczenie, orientacja i wartość wymiaru. |

## 9.4. Przykład wymiarowania średnicy za pomocą wymiaru liniowego

Zadaniem jest zwymiarowanie zewnętrznej średnicy rurki przedstawionej na rycinie obok. Tu może pojawić się problem, gdyż progeCAD Professional wylicza średnicę tylko w przypadku łuków lub okręgów. Rozwiązanie zagadnienia przedstawione jest poniżej.

Procedura:

1. Zwymiaruj rurkę wymiarem liniowym.
2. Kliknij na wymiar.
3. W panelu *Własności* wpisz do przedrostka `%%C` (kategoria Jednostki podstawowe) .
4. potwierdź klawiszem *Enter*.



`%%C` – skrót dla oznaczenia średnicy

`%%P` – skrót dla znaku  $\pm$

`%%D` – skrót dla oznaczenia stopnia

Dalsze informacje o znakach specjalnych można znaleźć w rozdziale 19.5 Znaki specjalne.

### Informacja:

Wstawianie przyrostka/przedrostka do wymiaru można zmienić i dla całego stylu wymiarów. To znaczy, że możesz wytworzyć styl wymiarowania np. tylko do wymiarowania średnicy.




## 10. BLOKI

W progeCAD znajdziesz kilka możliwości wstawiania bloków. Pierwsza z nich to bloki dostępne w bibliotece *iCADLib*, która zawiera gotowe bloki przygotowane przez producenta programu. Drugą możliwością jest wykorzystanie własnych bloków – bloków zwykłych, bloków z atrybutami. Dalszym rodzajem dostępnych bloków są bloki dynamiczne. Innym źródłem bloków są zewnętrzne serwery Traceparts i CADenas dostępne poprzez menedżera bloków *iCADLib*.

### 10.1. iCADLib – menedżer bloków

Moduł ten zawiera obszerne biblioteki bloków z różnych zakresów, takich jak *architektura*, *oznaczenia elektryczne*, *wyposażenie*, *ANSI-ISO*, *DIN-ISO*, *mechanika*, *3D* itd.

Aby uruchomić moduł idź do menu *Dodatki* → *iCADLib – menedżer bloków* lub w wierszu poleceń wpisz *ICADLIB*.



### 10.2. Własne bloki

Jeśli *iCADLib* nie zawiera często wykorzystywanych bloków, można wytworzyć swoje własne. Blok można stworzyć dla konkretnego rysunku i jednorazowego użycia bądź dany blok można umieścić w samodzielnym pliku i wklejać go do wielu rysunków. Do przeglądania i wstawiania własnych bloków można skorzystać z menedżera bloków *iCADLib*.



### 10.2.1. Blok dla konkretnego rysunku

1. Narysuj pożądany blok.
2. Uruchom funkcję tworzenia bloków
  - a) ikoną *Utwórz blok...* w pasku narzędzi *Rysuj*,
  - b) w menu *Rysuj* → *Blok* → *Utwórz blok...*,
  - c) poleceniem *BLOK*.
3. Wprowadź nazwę bloku.
4. Przyciskiem *Wybierz obiekty* wskaż konkretne elementy, które blok będzie zawierać i potwierdź poprzez *Enter*.
5. W polu pod opcją *Wybierz obiekty* wskaż, co program ma wykonać z elementami.
6. Przyciskiem *Wskaż punkt* określ punkt referencyjny, w odniesieniu do którego blok będzie się wstawiało.
7. Potwierdź *OK*.

### 10.2.2. Blok dla wielu rysunków (w samodzielnym pliku)

1. Narysuj pożądany blok.
2. Uruchom funkcję tworzenia bloków
  - a) w menu *Rysuj* → *Blok* → *Zapisz blok na dysk...*,
  - b) poleceniem *PISZBLOK*,
3. Wybierz źródło (blok, cały rysunek, obiekty); przy wyborze całego wykresu pomiń punkty 4 i 5.
4. Przyciskiem *Wybierz obiekty* wprowadź obiekty, które blok będzie zawierać. Potwierdź klawiszem *Enter*. W polu pod opcją *Wybierz obiekty* wskaż, co program ma wykonać z elementami.
5. Przyciskiem *Wskaż punkt* określ punkt referencyjny, w odniesieniu do którego blok będzie się wstawiało.
6. Wprowadź nazwę bloku.
7. Określ lokalizację i jednostki.
8. Potwierdź *OK*.


### 10.2.3. Blok z atrybutami

W progeCAD istnieje możliwość wstawienia atrybutów do bloku. Atrybut to zdefiniowana wartość tekstowa, którą można zmieniać (przy wstawianiu/kliknięciu w blok). Atrybuty wykorzystasz np. przy tworzeniu bloku z tymi samymi oznaczeniami (np. symbol oporu, napięcia itd.), ale różnymi opisami (wartość oporu, napięcia itd.).

1. Narysuj pożądany blok (bez zmiennych opisów).
2. Uruchom dodanie atrybutów:



- a) *Rysuj* → *Blok* → *Zdefiniuj atrybuty...*,
  - b) poleceniem `_DDATTDEF`.
3. Wprowadź nazwę atrybutu (bez przerw/spacji).
  4. Wprowadź monit (progeCAD wyświetli go w wierszu poleceń jako odpowiedź/nawigację).
  5. Wprowadź tekst domyślny (jako tekst domyślny wybierz najczęściej wykorzystywaną wartość; wartość tę można przy wstawianiu bloku zmienić).
  6. Określ punkt wstawienia.
  7. Wybierz styl i wielkość czcionki.
  8. Kliknij na *Definiuj*, aby zdefiniować kolejne atrybuty lub na *Definiuj i zakończ*, aby zakończyć pracę z atrybutami. Jeśli atrybut nie odpowiada wyobrażeniom, można go przesunąć i zmienić jego właściwości w panelu *Własności*.
  9. Następnie aby wytworzyć blok przeprowadź jedną z wcześniej opisanych procedur, przy czym do bloku *załącz i wytworzone atrybuty* poprzez ich oznaczenie.



#### 10.2.4. Wstawianie bloku

1. Aby wstawić blok wykorzystaj:
  - a) ikonę *Wstaw blok...* w pasku narzędzi *Rysuj*,
  - b) menu *Wstaw* → *Wstaw blok...*,
  - c) polecenie `_DDINSERT`.
2. Jeśli rysunek zawiera bloki możesz wstawić ich kopie poprzez wybór nazwy bloku. W innym przypadku konieczne jest kliknięcie w przycisk *Przeglądaj...* i wybór zapisanego bloku.
3. Wybierz, czy chcesz szybko wstawić blok zaraz po kliknięciu w pole *Wstaw* (określając następnie ustawienia w przestrzeni roboczej i pasku zadań), czy też określić od razu współrzędne, skalę i obrót.
4. Potwierdź poprzez kliknięcie w pole *Wstaw*.
5. Przy wyborze *Określ na ekranie* wybierasz punkt stawiania, skalę X, skalę Y, kąt nachylenia.
6. Następnie pojawią się pytania dotyczące *wartości atrybutów bloku*.

Jeśli progeCAD nie będzie zadawać pytań o wartości atrybutów przy wstawianiu bloku, konieczne będzie odnowienie ustawień progeCAD zgodnie z opisem w rozdziale 3.3 Odnowienie domyślnych ustawień programu.







### 10.2.5. Edycja bloku

#### Blok bez atrybutów

1. Kliknij na wstawiony blok w rysunku.
2. Potwierdź pytanie o aktywację edycji lokalnej.
3. Po potwierdzeniu pojawi się pasek narzędzi *Edycja odnośnika*. Za jego pomocą można dokonać zmian w bloku.
4. Przeprowadź pożądane zmiany w bloku a następnie zapisz je klikając w przycisk *Zapisz zmiany* lub anuluj zmiany przyciskiem *Porzuć zmiany*.



#### Blok z atrybutami

1. Włącz pasek narzędzi *Edycja odnośnika* (według opisu z rozdziału 4.4. Paski narzędzi).
2. Kliknij w blok a następnie kliknij na przycisk *Edytuj odnośniki* (ewentualnie można wprowadzić polecenie `_REFEDIT`).
3. Potwierdź pytanie o aktywację edycji lokalnej.
4. Przeprowadź pożądane zmiany w bloku a następnie zapisz je klikając w przycisk *Zapisz zmiany*.

### 10.2.6. Punkt bazowy

Ustawienia punktu bazowego służą do nastawienia współrzędnych w aktualnym układzie współrzędnych rysunku. Jeśli taki rysunek wstawisz jako blok lub zewnętrzne odniesienie do innego rysunku, to punkt bazowy będzie wykorzystany jako punkt odniesienia przy wklejaniu (blok będzie wstawiany za ten punkt).

Funkcję punktu bazowego można uruchomić w menu *Rysuj* → *Blok* → *Ustaw punkt bazowy* lub poleceniem *BAZA*.


## 10.3. Bloki dynamiczne

Praca z blokami dynamicznymi (np. wstawianie, usuwanie) jest podobna jak przy blokach klasycznych.


Bloki dynamiczne mają tę zaletę, że na podstawie parametru można zmieniać ich własności (wielkość, obrót, typ wyświetlania itd.). Jako przykłady mogą posłużyć bloki profilów czy drzwi. Aby zmienić blok dynamiczny, nie trzeba go rozbijać, lecz wystarczy tylko przełączyć na inny rozmiar ze zdefiniowanej wcześniej listy.



Program progeCAD umożliwia w przypadku bloków dynamicznych zmianę ich kształtu poprzez rozciąganie. Zmianę kształtu przeprowadza się poprzez przeciąganie punktów chwytnych (*uchwytów*) – kwadratów i trójkątów. Między zdefiniowanymi



typami bloków przełącza się za pomocą oznaczenia  lub w panelu *Własności* (przy oznaczonym bloku).



### Informacja:

W chwili obecnej progeCAD nie umożliwia tworzenia bloków dynamicznych. W ich przypadku można zmieniać kształt i typ z wcześniej zdefiniowanych wartości.



# 11. ADNOTACJE

ProgeCAD umożliwia dodać właściwość *skala adnotacji* (annotative scale) do obiektów, których wielkość na papierze nie jest zależna od skali rysunku. Dotyczy to obiektów:

- tekst, tekst wielorzędowy,
- wymiary,
- kreskowanie,
- bloki.

Zaletą tej funkcji jest fakt, iż można dowolnie zmieniać wielkość obiektów, tak aby wyglądały, jak zostaną wydrukowane na papierze. Wcześniej konieczne było przeliczanie wielkości tekstu dla każdej skali rysunku i według tego przełączanie stylu tekstu, stylu wymiarów, zmiana bloków, globalnej skali linii itd. Dzięki adnotacjom te komplikacje odpadają.

## 11.1.1. Ustawianie skali adnotacji

Aktualnie ustawioną skalę można znaleźć w prawym dolnym rogu w pasku stanu  1:100. Wybór skali przeprowadza się poprzez kliknięcie myszką w aktualną skalę i wybranie jednej z proponowanych skal (można również wytworzyć własną skalę). Wybrana skala będzie się automatycznie ustawiać dla wszystkich nowo rysowanych obiektów. Obok skali adnotacji znajdują się także ikony do wyświetlania adnotacji i do ustawiania przypisywania skal:


-  – Wyświetlanie obiektów adnotacji dla wszystkich skal *(zalecane)*
-  – Wyświetlanie obiektów adnotacji tylko dla aktualnej skali
-  – Automatyczne dodawanie skali do obiektów adnotacji
-  – Ręczne dodawanie skali do obiektów adnotacji *(zalecane)*

## 11.1.2. Tworzenie obiektu z adnotacją

Przed tworzeniem obiektów z adnotacjami konieczne jest ich nastawienie. Ustawienia dla każdego obiektu z adnotacją przeprowadza się odmiennymi sposobami, które opisano poniżej.

### 11.1.2.1. Ustawienia adnotacji dla tekstu.

1. Uruchom *menedżer stylów tekstu* (np. poleceniem `_FONT`).





2. W otwartym oknie oznacz pole *Adnotacja* przy każdym ze stylów tekstu, u których korzystać będziesz z adnotacji.
3. Wszystko potwierdź.


### 11.1.2.2. Ustawienia adnotacji dla tekstu wielowierszowego

1. Stwórz tekst wielowierszowy.
2. Oznacz tekst wielowierszowy.
3. W panelu *Własności* przełącz ustawienia *Adnotacja* na *Tak*, a w polu poniżej wybierz oczekiwaną wartość skali adnotacji.


| Tekst           |                     |
|-----------------|---------------------|
| Zawartość       | text text text text |
| Styl            | Standard            |
| Adnotacje       | Tak                 |
| Skala adnotacji | 1:1                 |
| Justowanie      | W lewo na górze     |
| Kierunek        | Poziomy             |

### 11.1.2.3. Ustawienia adnotacji dla wymiarów

1. Uruchom *Menedżer stylów wymiaru* (np. poleceniem `_DIMSTYLE`).
2. Oznacz określony styl wymiarowania i kliknij w *Zmień...*
3. W otwartym oknie przełącz na zakładkę *Dostosuj*.
4. Oznacz pole *Adnotacje*.
5. Potwierdź wszystko.




Następnie w *Menedżerze stylów wymiaru* przy każdym stylu wymiarowania znajdzie się litera A (Annotative).





#### 11.1.2.4. Ustawienia adnotacji dla kreskowania


Adnotacje dla kreskowania włącza się w oknie dialogowym każdego kreskowania w polu *Adnotacje*. W domyślnych ustawieniach (w nowych rysunkach) opcja ta bywa włączona.



#### 11.1.2.5. Ustawienia adnotacji dla bloków

Adnotacje dla bloków włącza się w panelu *Własności*. Jeśli pole *Adnotacje* nie jest aktywne, oznacza to, że blok nie został wytworzony z adnotacją.

Przy tworzeniu bloków konieczne jest oznaczenie pola *Adnotacje*. Sposób tworzenia bloku znajdziesz w rozdziale 10.2.1 Blok dla konkretnego rysunku.




#### Informacja:

Jeśli tworzysz blok z adnotacją, nie jest wskazane wstawianie do samego bloku innych obiektów z adnotacją. Mogłaby wówczas pojawić się sytuacja, że skale nałożą się na siebie, przez co wielkość obiektu nie będzie odpowiednia (lub nie wyświetli się on w ogóle). To oznacza, że adnotację musisz ustawić tylko dla bloku, a nie dla obiektów w jego wnętrzu.

#### 11.1.3. Własności i ustawienia obiektów z adnotacjami


Każdy z wcześniej wymienionych obiektów może zawierać więcej skal. Wygodniejsze i zalecane jest nastawienie ręcznego przypisywania skal, a jeśli to będzie konieczne, dodanie pozostałych skal adnotacji ręcznie.

Skalę adnotacji danego obiektu można sprawdzić/zmienić w panelu *Własności*. Oznaczony obiekt ze skalą adnotacji będzie posiadać w panelu *Własności* w sekcji *Różne* aktywne pole *Skala adnotacji* oraz odpowiednią wartość skali.





Aby zmienić lub dodać skalę kliknij w przycisk z trzema kropkami . Następnie pojawi się spis skal. W tym miejscu można skalę dodawać, usuwać i przełączać między spisami wszystkich skal wybranych obiektów dla wszystkich wybranych obiektów.



#### 11.1.4. Adnotacje w rzutniach – przestrzeń układu

Każda rzutnia w układzie zawiera skalę adnotacji. Można je nastawić ponownie w panelu *Własności* w sekcji *Różne*. Jeśli przełączysz do przestrzeni modelu lub wytworzysz nową rzutnię a nie zobaczysz niektórych obiektów z adnotacjami (np. pokaże się zarys elementu, ale wymiary już nie), najprawdopodobniej nie zgadzają się skale rzutni i użyte skale adnotacji.

| Różne                 |                |
|-----------------------|----------------|
| Włącz                 | Tak            |
| Przytnięte            | Nie            |
| Zamknięte wyświetl... | Nie            |
| Skala adnotacji       | 1:50           |
| Skala standardowa     | 1:50           |
| Skala własna          | 0.02           |
| LUW na rzutnię        | Tak            |
| Styl wizualny         | Szkieletowy 2D |

Aby zmienić skalę adnotacji rzutni należy:

1. Oznaczyć rzutnię.
2. W panelu *Własności* w sekcji *Różne* przełączyć *Skalę adnotacji*.

#### Informacja:

Po przełączeniu *Skali adnotacji* dla rzutni ujednolicone zostaną skala adnotacji ze *skalą standardową* rzutni. Przy takich ustawieniach obiekty ze skalą będą mieć właściwą wielkość przy wydruku. Jeśli następnie zmieniona zostanie *skala standardowa*, wielkość obiektu będzie wielokrotnością między współczynnikiem skali rzutni a skali adnotacji (obiekty będą wydrukowane w większej lub mniejszej wielkości niż oczekiwana).




## 12. ZEWNĘTRZNE ODNIESIENIA (XREF)

*Zewnętrzne odniesienia (XRef)* działają podobnie jak w przypadku bloków, jednak w porównaniu z nimi mają więcej zalet. Za pomocą zewnętrznych odniesień można wstawić jeden rysunek do drugiego. W przypadku dalszej zmiany wstawionego rysunku zmiana pojawi się także na drugim rysunku.

W przypadku bloków takie powiązanie nie działa a każdy blok należy zmienić osobno. Przyczyną tego jest fakt, iż wstawiony blok staje się częścią rysunku, podczas gdy *XRef* przy każdym otwarciu wczytuje obiekt ponownie ze wskazanego pliku. Z tego wynika dalsza zaleta – rysunki wytworzone przy wykorzystaniu składni *XRef* nie obciążają tak komputera, jak ma to miejsce w przypadku wielkich rysunków, które zawierają wszystkie obiekty w jednym pliku.

Przy pracy z zewnętrznymi odniesieniami najczęściej będzie się wykorzystywać *Menedżera zewnętrznych odnośników (XRef)*. Narzędzie to uruchamia się w menu *Wstaw* → *Menedżer XRef* lub poleceniem *XRM*.



*Menedżer XRef* zawiera kilka funkcji – *Dołącz*, *Odłącz*, *Naładuj*, *Rozładuj*, *Zwiąż*, *Otwórz*.

### 12.1. Dołączenie

1. Uruchom *Menedżera XRef*.
  - a) w górnym menu *Wstaw* → *Menedżer XRef*,
  - b) poleceniem *XRM*.
2. Kliknij *Dołącz*.





3. Znajdź i otwórz rysunek do dołączenia.
4. W następnym oknie nastaw pożądane ustawienia i potwierdź.
5. Ewentualnie zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami można jeszcze określić punkt wstawienia, skalę i obrót.

## 12.2. Odłączenie

1. Uruchom *Menedżera XRef*.
2. Kliknij na pożądane odniesienie, które ma być odłączone.
3. Kliknij na *Odlącz*.

## 12.3. Wgranie

Służy do ponownego wgrania uwolnionego odniesienia lub do aktualizacji obecnego odniesienia.

## 12.4. Uwolnienie

Anuluje wgranie zewnętrznych odniesień. Odniesienie nie będzie widoczne na rysunku, ale pozostanie wstawione i przy pomocy *Menedżera XRef* można je będzie ponownie wgrać.

## 12.5. Związanie

Dotyczy połączenia odniesienia z rysunkiem. Istnieją dwa rodzaje związania:

- a) *Zwiąż* – wstawione rysunki będą miały powiązanie z oryginalnym wykresem,
- b) *Wklej* – zewnętrzne odniesienia wkleją się do rysunku, nowe warstwy nie będą mieć przedrostka, a warstwy o tej samej nazwie się połączą – dojdzie do podobnego wklejenia jak w przypadku bloków.

Przy wyborze *Wklej* rysunek zostanie wstawiony jako blok i straci zalety zewnętrznego odniesienia.

## 12.6. Otwarcie

W nowym samodzielnym oknie otworzy rysunek, który jest wstawiony jako zewnętrzne odniesienie.



## 13. OBRAZ


ProgeCAD umożliwia wstawianie do rysunków obrazów. Funkcję tę można wykorzystać np. przy wstawianiu różnych znaków/logo czy przy tworzeniu wykresów na podkładzie geograficznym. Obsługiwanych jest szereg formatów obrazu jak JPG, BMP, GIF, TIF, PNG i dalsze. Format TIF można wyświetlić wyłącznie, jeśli jest to obraz bez kompresji. Plik TIF z kompresją należałoby przekonwertować do pliku TIF bez konwersji lub innego formatu.

Praca z obrazem jest podobna jak przy zewnętrznych odniesieniach; więcej w rozdziale 12 ZEWNĘTRZNE ODNIESIENIA (XREF).

W górnym menu *Obraz* można znaleźć kilka funkcji – są one opisane w poniższym tekście.

### 13.1. Menedżer obrazów

W menu *Obraz* znajdziesz *Menedżer obrazów*. Posiada on te same funkcje co *Menedżer odniesień zewnętrznych*, a ponadto zawiera ustawienia *jasności*, *kontrastu*, *ostrości*, *rozmiaru*, *przezroczystości* itd.



**Dodaj...** – doda wybrany (już dołączony) obraz do rysunku.

**Dołącz...** – dołączy nowy obraz z dysku do rysunku.

**Odłącz** – odłączy obraz z rysunku (nie będzie istnieć ani odnośnik do obrazu).



**Wyladuj** – wyladuje obraz z rysunku (odnośnik do obrazu i ramki obrazu pozostanie).

**Naładuj** – ponownie naładuje wyladowany obraz.

**Przytnij...** – przytnie wybrany obrazek.

**Widok...** – otworzy obraz w domyślnej przeglądarce/edytorze obrazu.

## 13.2. Wstawianie obrazu

1. Uruchom dołączanie obrazu
  - a) poprzez menu *Wstaw* → *Odnośnik do obrazu rastrowego*,
  - b) poleceniem *\_IMAGEATTACH*.
2. Znajdź i otwórz pożądany obraz.
3. W kolejnym oknie ustaw sposób wstawiania.
4. Zgodnie z poprzednimi ustawieniami można jeszcze określić punkt wstawiania, rozmiar i obrót.

### **Informacja:**

W celu automatycznego pozycjonowania obrazu wykorzystaj plik z danymi dotyczącymi pozycji (.tfw), który zawiera wszystkie właściwości bitmapy, jakimi są skala, pozycja i kąt nachylenia. Nazwa pliku musi być identyczna z nazwą obrazu. Jeśli plik ten znajduje się w tym samym folderze co obraz, to pojawi się on w polu *Plik pozycji*. W innym przypadku należy wprowadzić ścieżkę pliku.

## 13.3. Odłączenie obrazu

Jeśli obraz oznaczysz i usuniesz za pomocą klawisza DEL, nie dojdzie do jego odłączenia i nadal będą istnieć odnośniki do niego w rysunku. Aby prawidłowo odłączyć obraz należy:

1. Uruchomić *Menedżera obrazów*
  - a) poprzez menu *Obraz* → *Menedżer obrazów*,
  - b) poleceniem *\_IMAGE*.
2. Kliknąć na pożądany obraz, który ma być odłączony.
3. Kliknąć na *Odlącz*.

Tę samą procedurę jak przy odłączaniu obrazu rastrowego można stosować ze wszystkimi funkcjami w menedżerze obrazów (*Dodaj...*, *Dołącz...*, *Odlącz*, *Wyladuj*, *Naładuj*, *Przytnij...*, *Widok...*).



### 13.4. Jakość obrazu

Umożliwia ustawienie jakości wyświetlanego obrazu. Funkcję uruchamia się za pomocą górnego menu *Obraz* → *Jakość obrazu* lub poleceniem `_IMAGEQUALITY`. Następnie wybiera się pomiędzy opcjami *Wysoka/Niska*.

Jeśli ustawisz wyższą jakość obrazu, przełoży się ona również na trudniejszą/wolniejszą pracę z rysunkiem.

### 13.5. Ramka obrazu

Przełącza wyświetlanie ramki obrazu (wyłączona ramka się nie drukuje). Funkcję uruchomisz w menu *Obraz* → *Ramka obrazu* lub za pomocą polecenia `_IMAGEFRAME`. Następnie wybierz pomiędzy opcjami *WYłącz/Włłącz*.

#### **Informacja:**

Przy wyłączonej ramce obrazu nie ma możliwości oznaczenia obrazu lub jakiegokolwiek z nim pracy.

### 13.6. Dopasuj obraz

Zmieni kąt i skalę obrazu według dwóch zdefiniowanych punktów.

### 13.7. Kolejność rysowania

Za pomocą tej funkcji można zmienić kolejność rysowania nie tylko obrazów, ale także wszystkich elementów na wykresie. Po uruchomieniu funkcji należy wybrać obiekt u którego zmienia się kolejność rysowania, po czym w wierszu poleceń pojawiają się opcje: *Wybierz kolejność ułożenia obiektu: Nad/Pod/przEdni/TylNy/<TylNy>: .*

**Nad/pod (obiekt)** – przesunie wybrany obiekt nad/pod inny wybrany element rysunku.

**Przedni/tylNy** – przesunie wybrany obiekt nad/pod wszystkie obiekty w rysunku.

### 13.8. Przycinanie obrazu

Po uruchomieniu funkcji należy wybrać obraz do przycięcia. Po kliknięciu w obraz w wierszu poleceń pojawiają się opcje: *[Włłącz/Usuń/<Nowy>]* lub *[Wyłącz/Usuń/<Nowy>]*.

**Włłącz/Wyłącz** – włącza/wyłącza granicę przycięcia obrazu.

**Usuń** – trwale usuwa granicę odcienia obszaru.



**Nowy** – uruchamia nowe przycięcie obrazu, po czym należy wybrać rodzaj przycięcia (prostokątne/wieloboczne).

### 13.9. Transparentność

Przełącza ustawienia przezroczystości obrazu. Funkcja ta odnosi się do przezroczystości kanału alfa w obrazie, nie zaś do przezroczystości całego obrazu.

Funkcję można uruchomić poprzez menu *Obraz* → *Przezroczystość*, a następnie należy oznaczyć pożądany obrazek i wybrać jedną z opcji [*Włącz*/*Wyłącz*].



Na rycinie obok widać różnicę przy włączonej i wyłączonej przezroczystości. Linie narysowane pod obrazem są/nie są widoczne.



## 14. PRZESTRZEŃ UKŁADU (ARKUSZ)


W progeCAD znajdują się dwie przestrzenie. *Przestrzeń robocza (model)* i *przestrzeń układu (arkusz)*. Model rysunku jest tylko jeden, natomiast *układów* może być kilka (minimalnie jednak jeden).

*Przestrzeń układu* służy do przygotowania rysunku do druku. Można w niej także rysować, wymiarować, używać warstw czy właściwości obiektów. W układzie nie można pracować z przestrzenią 3D. Do układu można dodać jednak rzutnie, które są połączone z modelem (w rzutniach tych jest już możliwa praca w przestrzeni 3D).



Wykorzystywanie układu jest wskazane, jeśli z tego samego modelu będzie się wielokrotnie drukować różne rzutnie lub jego części.

### 14.1. Przełączanie pomiędzy modelem a układem

Aby przejść z modelu do układu lub z powrotem, użyj zakładek w dolnej części okna pod przestrzenią roboczą. Przy dużej liczbie zakładek dodatkowo, w celu nawigacji, należy wykorzystać strzałki, aby odnaleźć pożądaną zakładkę.



Przełączanie między przestrzenią modelu a układu jest możliwe także przy pomocy przycisku po prawej stronie dolnego paska stanu. Przycisk zmienia nazwę w zależności od aktywnej zakładki. Aby przełączyć należy po kliknięciu prawym klawiszem myszy wybrać pożądaną pozycję.



Co więcej przy aktywnej zakładce układu można przełączać rzutnie pomiędzy przestrzenią układu a modelu.

### 14.2. Praca z zakładkami układu

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w jakąkolwiek zakładkę *Układ* pojawi się menu zawierające pozycje:


- **Nowy arkusz** – wytworzy nową zakładkę zawierającą nowy układ.
- **Z szablonu** – skopiuje układ z innego rysunku.
- **Usuń** – usunie wybrany układ. Nigdy nie uda się jednak usunąć ostatniego układu – zawsze wytworzy się nowy.
- **Zmień nazwę** – możliwość zmiany nazwy układu.



- **Kopiuj** – wytworzy kopię zakładki danego układu.
- **Menedżer ustawień strony** – otworzy okno z menedżerem ustawień wydruku.
- **Przesuń w prawo/w lewo** – służy zmianie kolejności zakładek.

### 14.3. Rzutnie

Rzutnie służą do projekcji modelu w układzie lub do wytworzenia wielu „widoków” w modelu. W każdym nowym układzie jest wytworzona automatycznie jedna prostokątna rzutnia. Rzutnie można modyfikować – zmieniać ich wielkość i pozycję.



Przed rozpoczęciem pracy z widokami dobrze jest uaktywnić pasek narzędzi *Rzutnie*. Pasek ten zawiera przyciski *Funkcje rzutni*, *Własne rzutnie* i menu rozwijalne *Dostosuj*.

#### 14.3.1. Rzutnie

Tę funkcję można wykorzystać w przestrzeni modelu. Służy do zmiany układu okna na np. trzy takie same okna pionowe.

1. Uruchom funkcję:
  - a) ikoną *Funkcje rzutni*  w pasku narzędzi *Rzutnie*,
  - b) poprzez menu *Widok* → *Rzutnie* i kliknięcie w *Rzutnie*, 
  - c) poleceniem *RZUTNIA*.
2. W pasku poleceń wprowadź pożądaną liczbę okien.
3. Wybierz pomiędzy *pOziomo*/*pPionowo*.

#### 14.3.2. Funkcje rzutni


Funkcja ta umożliwia wstawienie dowolnej rzutni prostokątnej do obecnego widoku – można z niej skorzystać tylko w przestrzeni układu. Po uruchomieniu funkcji wskaż dwa przeciwległe punkty, które wyznaczą rzutnię.

#### 14.3.3. Własne (poligonalne) rzutnie

W przestrzeni układu istnieje także możliwość wytworzenia własnych rzutni wielobocznych, kołowych czy owalnych.

Sposób wytworzenia własnej rzutni:

1. Narysuj zamknięty kształt wykorzystując polilinię (po ukończeniu rysowania wybierz komendę *Zamknij*) – prostokąt, wielokąt, okrąg, elipsę itd.







2. Uruchom funkcję *Własne rzutnie* w menu *Widok* → *Rzutnie*.
3. Wybierz zamknięty element.
4. Potwierdź klawiszem *Enter*.

#### 14.3.4. Skala rzutni

Skalę rzutni można nastawić za pomocą menu rozwijalnego „Dostosuj”  w pasku narzędzi *Rzutnie* lub w panelu *Własności* → *Różne* → *Skala własna*.

To ustawienie skali dotyczy całej przestrzeni rysunku. Określa relację długości narysowanej linii na papierze w odniesieniu do wymiaru. Zaletą jest fakt, iż dla *każdej rzutni* można ustawić *inną skalę* a jednocześnie w przestrzeni modelu posiadać rysunek w rzeczywistej wielkości (skali 1:1).

Aby zmienić skalę rzutni należy:

1. Oznaczyć zmieniany widok.
2. W menu *Dostosuj* wybrać skalę.
3. Jeśli w menu nie znajduje się pożądana skala, można ją wpisać bezpośrednio (np. 1:3) i kliknąć *Enter*.

##### **Informacja:**

Jak wyżej wspomniano skalę rzutni można zmienić także w panelu *Właściwości*. W wierszu *Skala własna* wystarczy wprowadzić nową wartość i kliknąć *Enter*. Np. skalę 1:4 należy zapisać jako 0.25.

#### 14.3.5. Zmiana pozycji przestrzeni modelu w rzutni

Narysowane obiekty w przestrzeni modelu można przesuwać i zmieniać skalę w rzutni także za pomocą myszy. W ten sposób wyznaczona skala nie będzie przeważnie zadowalać (np. 0.135487), więc wygodniej jest ją definiować zgodnie z opisanym wyżej sposobem.

Aby przesuwać i zmieniać skalę rzutni (bez jednoczesnego przesuwania i zwiększania skali rysunku), należy rzutnię aktywować.


*Aktywowaną rzutnię rozpoznaje się dzięki oznaczeniu obramowania grubą linią.*

##### **Aktywacja rzutni:**

- a) podwójne kliknięcie w środek obramowania rzutni,
- b) przyciskiem **P:nazwa układu** i kliknięciem w odpowiednią rzutnię.

**Wyłączenie rzutni:**

- a) Podwójnym kliknięciem poza obramowanie rzutni,
- b) przyciskiem **M:nazwa układu**.

**Posunięcie modelu**

Po aktywacji rzutni jej zawartość zachowuje się podobnie jak w przestrzeni modelu. Dotyczy to m.in. przesuwania, zwiększania/zmniejszania rolką myszki, przybliżania zakresu (podwójne kliknięcie w rolkę) i pozostałych.

**Informacja 1:**

Każde użycie funkcji ZOOM (obróć rolkę, kliknięcie w rolkę itp.) w aktywowanym układzie prowadzi do zmiany skali rzutni. To oznacza, że jeśli nastawiłeś już skalę dla rzutni i nie chcesz jej ponownie ustawiać, to rolką wyłącznie przesuwaj rzutnię.

**Informacja 2:**


Nie należy sugerować się białym tłem, podczas gdy przestrzeń modelu ma ustawiony inny kolor tła (najczęściej czarny).

**Uwaga!**

Wszelkie zmiany, które będą przeprowadzone w aktywnej rzutni (usuwanie obiektu, rysowanie, zmiana własności, modyfikacje itd.), zostaną także wykonane w przestrzeni modelu! To oznacza, że przy usunięciu obiektu w aktywowanym podglądzie, zostanie on usunięty także w modelu.

**14.3.6. Zamknięcie rzutni**

Rzutnię można zamknąć, aby zabezpieczyć się przed niezamierzonym przesunięciem już ustawionej rzutni. Zamknięta w ten sposób rzutnia może zostać ponownie aktywowana, ale jej obramowanie w tej sytuacji zmieni kolor na czerwony, przy czym nie będzie możliwości zmiany pozycji przestrzeni modelu.



Sposób zamknięcia rzutni:

1. Kliknij w rzutnię prawym klawiszem myszy.



2. Jeśli masz do czynienia z własną rzutnią, po poprzednim kroku przełącz w panelu *Własności* (w górnej jego części w menu rozwijalnym) na *Rzutnia*.
3. W panelu *Własności* w kategorii *Różne* przełącz opcję *Zamknięte wyświetlanie* na *Tak*.

#### 14.3.7. Usunięcie ramki rzutni

Aby usunąć wyświetlanie ramki należy przenieść rzutnię do wyłączonej warstwy. Przestrzeń modelu pozostanie wyświetlona, ale obramowanie zniknie.

### 14.4. Przesuwanie/kopiowanie obiektów między modelem a układem (polecenie ZMOBSZAR)

Do przesuwania lub kopiowania obiektów między przestrzenią modelu a układem (lub na odwrót) służy polecenie *ZMOBSZAR* (angielskie *\_CHSPACE*).

Przykładowo, jeśli dodałeś tekst do przestrzeni układu, ale potem zdecydujesz, że chcesz aby był w modelu, to skorzystaj z komendy *ZMOBSZAR* – dokonasz tego w ciągu chwili. Polecenie nie tylko przesunie lub skopiuje obiekty z jednej przestrzeni do drugiej, ale również wyskaluje obiekty według skali rzutni w ten sposób, aby były zawsze w poprawnej (zgodnej) wielkości.

Razem z poleceniem *ZMOBSZAR* związana jest zmienna *CHSPACEMODE*. Ta zmienna decyduje czy obiekty mają się przesunąć, czy skopiować.

Ustawienia zmiennej *CHSPACEMODE*:

- ON – obiekty będą skopiowane.
- OFF – obiekty będą przesunięte.

Sposób przesuwania/kopiowania obiektów z przestrzeni układu do modelu:

1. Oznacz obiekty, które chcesz przesunąć.
2. Wprowadź polecenie *ZMOBSZAR* (lub *\_CHSPACE*).
3. Obiekty zostaną przeniesione do modelu i aktywuje się rzutnia.
4. Wyłącz rzutnię.

Sposób przesuwania/kopiowania obiektów z modelu do przestrzeni układu:

1. Aktywuj rzutnię w przestrzeni układu.
2. Oznacz obiekty (poprzez aktywowaną rzutnię), które chcesz przesunąć.
3. Wprowadź polecenie *ZMOBSZAR* (lub *\_CHSPACE*).
4. Obiekty przeniosą się do przestrzeni układu i wyłączy się wcześniej aktywna rzutnia.

**Informacja:**

Polecenie *ZMOBSZAR* działa wyłącznie w przestrzeni układu.

## 14.5. Wymiarowanie w przestrzeni układu

W przestrzeni układu można wykorzystać te same funkcje wymiarowania jak w modelu. Wymiary można także wstawiać przy użyciu uchwytów. Przy włączonej funkcji *UCHWYT* na pasku stanu i prawidłowym uchwyceniu, wymiary mają wartości uzyskane z modelu. Skala rzutni nie odgrywa w tym miejscu roli.

**Ostrzeżenie**

Przy zmianie modelu lub pozycji modelu w rzutni (pozycję można zamknąć) wymiary w przestrzeni modelu się nie zmieniają. Pozostaną w tym samym miejscu z pierwotną wartością.


**Informacja:**

Jeśli kolor oznaczeń uchwytów został zmieniony (więcej rozdział 4.3 Zalecane ustawienia), to żółte oznaczenia na białym tle mogą być słabo zauważalne.



# 15. DRUK

W progeCAD istnieją dwa sposoby wydruku. Można drukować bezpośrednio z modelu lub z układu (layout).



## 15.1. Druk z modelu

Przy drukowaniu z *Modelu* musisz mieć przygotowany rysunek wraz z wymiarami i pozostałymi opisami. Użyteczne jest oznaczenie za pomocą prostokąta rozmiaru/granic papieru/obszaru wydruku. Skalę i okno wydruku ustawia się w trakcie drukowania.

Aby przeprowadzić wydruk postępuj wg kroków:

1. Uruchom funkcję wydruk
  - a) ikoną *Drukuj...*,
  - b) poprzez menu *Plik* → *Drukuj...*,
  - c) skrótem *Ctrl + P*,



- d) poleceniem *DRUKUJ*.
2. Możesz wybrać *Ustawienia strony* → nastawi wszystkie parametry druku wg zapisanych wcześniej ustawień.
  3. Wybierz *Drukarkę*.
  4. Ustaw *Rozmiar papieru*.
  5. Ustaw *Skalę wydruku i Jednostki*.
  6. Ustaw *Orientację rysunku*.
  7. Ustaw *obszar wydruku* (*Wyświetl, Zakresy, Granice, Okno*). Przy opcji *Okno* musisz jeszcze wybrać obszar wydruku.
  8. Wybierz opcję z pola *Tabela stylu wydruku*.
  9. Wybierz opcję z pola *Opcje rzutni cieniowanej*.
  10. Ustaw *Opcje wydruku* – styl i grubość linii, druk w tle, pieczętka rysunku itd.
  11. Ustaw pożądaną opcję przy *Centruj wydruk*.
  12. Kliknij w *Podgląd...* i w przypadku, gdy wynik odpowiada Twoim wyobrażeniom, kliknij *Drukuj*.

## 15.2. Druk z układu

Aby drukować z układu należy przygotować w modelu rysunek bez wymiarów i opisów (te dodasz aż w układzie). Przy wydruku z układu musisz nastawić każdej rzutni pożądaną skalę – więcej w rozdziale 14.3.4 Skala rzutni.

Aby przeprowadzić wydruk, postępuj wg kroków:

### 1. Uruchom funkcję wydruk


- a) ikoną *Drukuj...*,
  - b) poprzez menu *Plik* → *Drukuj...*,
  - c) skrótem *Ctrl + P*,
  - d) poleceniem *DRUKUJ*.
2. Możesz wybrać *Ustawienia strony* → nastawi wszystkie parametry druku wg zapisanych wcześniej ustawień.
  3. Wybierz *Drukarkę*.
  4. Ustaw *Rozmiar papieru*.
  5. Ustaw **skalę wydruku 1:1** i *jednostki*. Skala **1:1** jest ważna, jeśli pożądaną skalę ustawiasz w rzutniach w przestrzeni wykresu.
  6. Ustaw *Orientację rysunku*.
  7. Ustaw *obszar wydruku* (*Wyświetl, Zakresy, Granice, Okno*). Przy opcji *Okno* musisz jeszcze wybrać obszar wydruku.
  8. Wybierz opcję z pola *Tabela stylu wydruku*.
  9. Wybierz opcję z pola *Opcje rzutni cieniowanej*.
  10. Ustaw *Opcje wydruku* – styl i grubość linii, druk w tle, pieczętka rysunku itd.



11. Ustaw pożądaną opcję przy *Centruj wydruk*.
12. Kliknij w *Podgląd...*, gdy wynik odpowiada Twoim wyobrażeniom, kliknij *Drukuj*.

### 15.3. Druk rysunków do PDF i JPG

ProgeCAD umożliwia zapisanie rysunków do plików PDF lub JPG. Przy instalacji progeCAD zainstalują się także dwie drukarki wirtualne – *progeCAD PDF Printer 2016* oraz *progeCAD JPG Printer 2016*.



Aby zapisać rysunek do PDF (JPG), należy wykorzystać te wirtualne drukarki.

**Procedura jest identyczna jak przy drukowaniu na innej drukarce z tym wyjątkiem, że jej wynikiem jest plik PDF (JPG). Po kliknięciu w *Drukuj.../OK* pojawi się okno, w którym wskażesz ścieżkę do zapisania pliku PDF (JPG) na komputerze.**

#### **Uwaga:**

Podczas korzystania z drukarki progeCAD pliki PDF są tworzone ze struktury warstwowej zgodnie z rysunkiem. Warstwy mogą być włączone lub wyłączone w pliku PDF za pomocą programu Adobe Reader.





## 16. WYODRĘBNIANIE DANYCH

*Wyodrębnianie danych* (data extraction) służy do eksportu informacji o blokach i danych zewnętrznych do tabeli. Tabela zawierać będzie nazwy bloków, ich liczbę, informacje geometryczne i pozostałe.

Funkcję można znaleźć w menu *Narzędzia* → *Wyodrębnij dane* lub uruchomić poleceniem EATTEXT.

- Uruchom funkcję:
  - w menu *Narzędzia* → *Wyodrębnij dane*,
  - poleceniem EATTEXT.
- Wybierz pomiędzy aktualnym rysunkiem lub wybranymi obiektami i kliknij *Następny*.
- W lewym oknie zobaczysz bloki, zewnętrzne odniesienia i ich liczbę; oznacz/odznacz pożądane bloki do wyodrębnienia.
- Kliknij na blok i w prawym oknie oznacz/odznacz pożądane informacje do wypisania.
- Kliknij *Następny*.
- Ukończ wyodrębnianie danych
  - skorzystaj z przycisku *Kopiuj dane do schowka* a następnie wklej informacje do programu Excel, Calc lub innej tabelkowej aplikacji,
  - kliknij *Następny*, wybierz plik wyjściowy i kliknij na *Koniec* lub na *Zapisz szablon*, który możesz wykorzystać w oknie w czasie przeprowadzania punktu 2.

|    | A           | B      | C                 | D                 | E                 | F       | G          | H       | I       | J       | K           | L           | M           |    |
|----|-------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|----|
| 1  | Nazwa bloku | Liczba | Punkt wklejenia X | Punkt wklejenia Y | Punkt wklejenia Z | Warstwa | Orientacja | Skala X | Skala Y | Skala Z | Wyciągnij X | Wyciągnij Y | Wyciągnij Z | A  |
| 2  | ABCD        | 1      | -50,751357        | 10,764729         | 0                 | Layer1  | 0          | 1       | 1       | 1       | 0           | 0           | 0           | 1A |
| 3  | ABCD        | 1      | 0                 | 0                 | 0                 | Layer1  | 0          | 1       | 1       | 1       | 0           | 0           | 0           | 1A |
| 4  | ABCD        | 1      | 2,098635          | -56,269269        | 0                 | Layer1  | 0          | 1       | 1       | 1       | 0           | 0           | 0           | 1A |
| 5  | ABCD        | 1      | 11,686948         | 14,001062         | 0                 | Layer1  | 0          | 1       | 1       | 1       | 0           | 0           | 0           | 1A |
| 6  | ABCD        | 1      | 44,844953         | 24,171528         | 0                 | Layer1  | 0          | 1       | 1       | 1       | 0           | 0           | 0           | 1A |
| 7  | ABCD        | 1      | 68,355427         | -29,067067        | 0                 | Layer1  | 0          | 1       | 1       | 1       | 0           | 0           | 0           | 1A |
| 8  | Blok        | 1      | -50,751357        | 10,764729         | 0                 | 0       | 0          | 1       | 1       | 1       | 0           | 0           | 0           | 1  |
| 9  | Blok        | 1      | 0                 | 0                 | 0                 | 0       | 0          | 1       | 1       | 1       | 0           | 0           | 0           | 1  |
| 10 | Blok        | 1      | 2,098635          | -56,269269        | 0                 | 0       | 0          | 1       | 1       | 1       | 0           | 0           | 0           | 1  |
| 11 | Blok        | 1      | 11,686948         | 14,001062         | 0                 | 0       | 0          | 1       | 1       | 1       | 0           | 0           | 0           | 1  |
| 12 | Blok        | 1      | 44,844953         | 24,171528         | 0                 | 0       | 0          | 1       | 1       | 1       | 0           | 0           | 0           | 1  |
| 13 | Blok        | 1      | 68,355427         | -29,067067        | 0                 | 0       | 0          | 1       | 1       | 1       | 0           | 0           | 0           | 1  |
| 14 | Bucynok2    | 1      | 158,318787        | 144,875533        | 0                 | 0       | 0          | 1       | 1       | 1       | 0           | 0           | 0           | 1  |

### Informacja:

Wyodrębnianie danych jest zintegrowane bezpośrednio z funkcją Tabela. Przy tworzeniu tabeli istnieje możliwość wyodrębniania danych bloków i w ten sposób wyodrębnione dane można wpisać do tabeli.



## 17. DODATKI


ProgeCAD zawiera wiele użytecznych dodatków, m.in. *Wektoryzacja WinTopo*, *Konwersja PDF do DWG*, połączenie z *Google Earth* czy *Eksport do PDF 3D*.

### 17.1. Wektoryzacja WinTopo

Służy do konwersji obrazu rastrowego (np. zeskanowany rysunek, plan przestrzenny itp.) do rysunku DXF z większą lub mniejszą dokładnością. Wynik bardzo zależy od jakości podkładu, przy czym można spróbować go polepszyć przy ustawieniach wektoryzacji.

Główne funkcje WinTopo:

- odczytuje bitmapowe obrazy (raster),
- identyfikuje w bitmapie linie i definiuje krawędzie,
- tworzy monochromatyczne wektory ze zidentyfikowanych linii,
- wyświetla wektory na podkładzie bitmapy,
- otwiera wektory w progeCAD, innym IntelliCAD bądź AutoCAD.



Procedura konwersji obrazu do wektora:

1. Uruchom *WinTopo*
  - a) poprzez menu *Dodatek* → *Wektoryzacja WinTopo*,
  - b) poleceniem *WINTOPO*.
2. Po kliknięciu w menu *Plik* → *Open Image* (Ctrl + O) wgraj obraz rastrowy.
3. Konwersję uruchomisz w menu *Vector* → *One Touch Vectorisation* (F10). Ustawienia można spróbować poprawić w menu *Vector* → *Set One Touch Options...* Po uruchomieniu konwersja do wektora będzie wykonana.
4. Wytworzone wektory można zapisać poprzez menu *File* → *Save Vector As...* i otworzyć standardowym sposobem w progeCAD.

### 17.2. Konwersja PDF do DWG

ProgeCAD zawiera narzędzie umożliwiające konwersję wektorowych plików PDF do rysunków DWG, które następnie mogą zostać zmodyfikowane lub służyć jako podkład do dalszej pracy.




Z wielkim stopniem dokładności konwertuje linie i kształty. Natomiast okręgi, łuki, krzywe, tekst zamieni w linie i polilinie.

Narzędzie może być wykorzystane wyłącznie w przypadku, kiedy plik PDF zawiera grafikę wektorową. Jeśli plik PDF zawiera zeskanowany rysunek lub inną grafikę w rastrowym formacie, PDF zostanie wklejony do nowego rysunku DWG jako obraz. W takiej sytuacji można spróbować przekonwertować obraz na wektor za pomocą narzędzia *WinTopo*. Więcej w rozdziale 17.1 Wektoryzacja WinTopo.

### Procedura konwersji PDF do wykresu DWG:

1. Uruchom narzędzie (musi być otwarty jakikolwiek rysunek)
  - a) poprzez menu *Dodatki* → *Konwertuj PDF do DWG*,
  - b) poprzez menu *Plik* → *Konwertuj PDF do DWG*,
  - c) poleceniem *PDF2CAD*.
2. Przyciskiem  wybierz plik źródłowy PDF. W drugim rzędzie pojawi się lokalizacja i nazwa przyszłego pliku DWG. Będzie on nazwany tak samo i umieszczony w tym samym miejscu co plik PDF ze zmienionym wyłącznie przyrostkiem formatu na DWG. Ścieżkę i nazwę pliku można zmienić.
3. W celu uzyskania lepszego wyniku można wypróbować ustawienie nieobowiązkowych opcji w polu *Opcje*. Na przykład z plików PDF wytworzonych za pomocą **eksportu** można importować także **warstwy**.
4. Potwierdź konwersję przyciskiem *Przekształć*. Zostanie ona wykonana a nowy plik DWG otworzy się automatycznie. Po otwarciu pliku wykorzystaj opcję *Zoom zakres* (podwójne kliknięcie rolką myszki).





## 17.3. Import widoku z Google Earth

Jeśli na komputerze zainstalowana jest aplikacja *Google Earth*, to niniejszy dodatek umożliwi automatyczne wstawienie do progeCADu obrazu, przedstawiającego automatyczny widok z Google Earth. Funkcję wykorzystuje się głównie przy rysowaniu wykresów z podkładem mapowym. Obrazowi można nadać odpowiednią skalę, wstawić do zamkniętej warstwy i rysować na nim.

### Procedura importu:

1. Uruchom *Google Earth* i znajdź pożądany teren.
2. Uruchom import obrazu
  - a) poprzez menu *Dodatki* → *Import obrazu z Google Earth*,
  - b) poleceniem *ImportGEImage*.
3. Do rysunku zostanie wstawiony aktualny widok z Google Earth.

### 17.3.1. ESRI kształt

#### 17.3.1.1. Importuj kształt ESRI (.shp)


Funkcja ta pozwala na import plików kształtów (SHP) z geometrią, formularze danych, i następnie ich zapisywanie jako DWG.



## 17.3.2. Korekta obrazu

### 17.3.2.1. Perspektywiczna korekcja obrazu

Dzięki temu dodatkowi wstawianie obrazów i zdjęć jest łatwe i intuicyjne. Dodatek pozwala poprawić ich perspektywy poprzez system wielopunktowy.



Jak poprawić perspektywę:


5. Włącz perspektywiczną korekcję rysunku.
6. Przyciskiem *File* → *Load source image* ściągniesz obraz do korekcji
7. W lewej części ekranu, zaznacz narożniki obrazu (np. w narożniki budynku)
  - a) lewym przyciskiem myszy zaznacz punkt,
  - b) prawym przyciskiem myszy odznacz wybór wszystkich punktów,
  - c) środkowym przyciskiem (wcisniętym kółeczkiem) przewiń rysunek,
8. W prawej części ekranu można zmienić rozszerzenie obrazu (Real Rect rozmiarów i opcji wartości dla X i Y), tak że część obrazu ze skorygowaną perspektywą w przybliżeniu odpowiada rzeczywistości.
9. Przyciskiem *File* → *Save corrected image* zapisz rysunek po korekcji.

## 17.4. Eksport PDF 3D

Jednym z nowych dodatków w ostatnich wersjach progeCAD Professional jest **Eksport PDF 3D**, który umożliwia eksportowanie brył i płaszczyzn do PDF 3D.

Plik PDF 3D można otworzyć na jakimkolwiek komputerze z zainstalowanym programem Adobe Reader XI lub nowszym.

Przed wykonaniem eksportu masz możliwość zmiany ustawień, jak np.: wielkość i orientacja papieru, nagłówek i stopka, wstawienie własnego logo, hasła, nastawienia renderowania 3D czy połączenie z już istniejącym plikiem PDF (dodanie przed, na koniec lub wstawienie za określoną stronę).





Eksport PDF 3D można uruchomić za pomocą menu *Dodatki* → *Eksport do PDF 3D*.

W plikach PDF 3D możliwe jest przeglądanie, obracanie, przybliżanie, oddalanie itd. wyeksportowanych obiektów.

**Informacja:**

W menu *Dodatki* znajdziesz także *Otwórz przykładowe PDF 3D*. Ta pozycja otworzy folder z przykładowymi rysunkami DWG, które zawierają wytworzone obiekty 3D. Rysunki te w prosty sposób można eksportować do PDF 3D.

Przykłady plików PDF 3D znajdziesz na naszej stronie w opisie progeCAD Professional lub pośrednio pod poniższym odnośnikiem (PDF należy otworzyć koniecznie w programie Adobe Reader XI lub nowszym):


[Przykładowe pliki PDF - pobierz](#)



## 18. NARZĘDZIA EXPRES

Do ekspresowych narzędzi należy prawie 50 użytecznych funkcji, które zwiększają produktywność pracy przy rysowaniu. Łatwe w użyciu narzędzia, które są zawarte w menu lub paskach narzędzi, dotyczą kilku różnych płaszczyzn, włączając zmiany bloków, tekstu, rozszerzone funkcje myszy, wyboru czy modyfikacji obiektów.

Na przykład narzędzia do pracy z tekstem umożliwiają zamianę tekstu na krzywe, zmianę tekst w tekst wielowierszowy, otoczenie tekstu ramką itp.



### 18.1. Zaawansowane funkcje myszki

Funkcję uruchomisz/wyłączysz kombinacją CTRL + dowolny klawisz myszy. Umożliwia ona obracanie rysunku w przestrzeni.

1. Uruchom funkcję
  - a) *Ekspres* → *Zaawansowane funkcje myszki*,
  - b) poleceniem `_CTRLMOUSE`.
2. Wprowadź wartość 0 lub 1 (wyłączone lub włączone).
3. Potwierdź klawiszem *Enter*.






## 19. OPCJE ZAAWANSOWANE

### 19.1. Obrót LUW (lokalnego układu współrzędnych) i widoku

Przy rysowaniu może się okazać, że konieczny jest obrót płaszczyzny wg tworzonego obiektu (np. wykreślenie domu na działce). Przy niniejszym obrocie płaszczyzny można rysować prostopadłe z nachyleniem. Obrót można wykonać na kilka sposobów.

Obsługa układu współrzędnych jest możliwa za pomocą menu *Narzędzia*, gdzie znajdują się funkcje *LUW – przegląd*, *Ortometryczne LUW* i *Nowy LUW*. Dalsze opcje można znaleźć w paskach narzędzi *Widok*, *LUW* i *LUW II*.



#### 19.1.1. Obrót LUW według obiektu

Funkcja obróci lokalny układ współrzędnych według wybranego obiektu (sam obiekt się nie obróci). W górnym menu wybierz *Narzędzia* → *Nowy LUW* → *Obiekt*, po czym oznacz obiekt, według którego układ współrzędnych ma się obrócić. Szybszym sposobem jest użycie ikony  w pasku narzędzi LUW.

#### 19.1.2. Zmiana widoku

Do pracy z widokiem można wykorzystać funkcje widoku, jak np. *Posunięcie widoku*, *Domyślne widoki*, *Widoki 3D*, *Powiększ*, *Widok dynamiczny*. Wszystkie te funkcje znajdują się w górnym menu *Widok*.

Jeśli potrzebujesz obrócić cały widok (włącznie z obiektami), skorzystaj z funkcji *Sterowanie widokiem*, za pomocą której można obracać wszystkimi osiami. Jest ona dostępna w menu *Widok* → *Widoki 3D* → *Sterowanie widokiem*.

Jeśli jest potrzeba przełączać pomiędzy wieloma widokami, należy skorzystać z funkcji *Widok* → *Nazwane widoki – przegląd...*. Za jej pomocą można zapisać, zmieniać i przełączać pomiędzy zapisanymi widokami.



## 19.2. Ustawienia pasków narzędzi, dodanie ikon i skrótów klawiszowych


Ułatw sobie pracę z progeCAD. Dodaj nowe ikony, ustaw nowe funkcje ikon w paskach narzędzi i zmień skróty klawiszowe na te, do których jesteś przyzwyczajony z innych programów.

### 19.2.1. Dodanie ikon do pasków narzędzi

1. Otwórz okno dialogowe w menu *Narzędzia* → *Dostosuj* → *Menu...* → zakładka *Paski narzędzi*.
2. W lewej kolumnie kliknij na odpowiednią kategorię.
3. W prawo od niej pojawią się dostępne ikony. Uchwyć pożądaną ikonę i przeciągnij ją do jakiegokolwiek paska narzędzi między używane już ikony lub do wolnej przestrzeni, aby wytworzyć nowy panel.


### 19.2.2. Usuwanie ikon z pasków narzędzi

1. Otwórz *Narzędzia* → *Dostosuj* → *Menu...* → zakładka *Paski narzędzi*.
2. Aby usunąć ikonę z paska narzędzi wystarczy ją uchwycić i przesunąć poza panel (okno dialogowe musi być w tym czasie otwarte).



### 19.2.3. Dodanie separatora

1. Otwórz okno dialogowe w menu *Narzędzia* → *Dostosuj* → *Menu...* → zakładka *Pasek narzędzi*.
2. Uchwyć ikonę i lekko przesun ją na tę samą pozycję w przeciwnym kierunku niż chcesz wstawić separator.



### 19.2.4. Zmiana funkcji ikon w paskach narzędzi

1. Znajdź skrót polecenia, który będziesz chciał przypisać określonej ikonie.
2. Otwórz okno dialogowe z menu *Narzędzia* → *Dostosuj* → *Menu...* → zakładka *Pasek narzędzi*.
3. Na otwarte okno dialogowe nie zwracaj uwagi, lecz kliknij na wybraną ikonę w pasku narzędzi tak, jakbyś chciał włączyć funkcję.
4. Po kliknięciu w ikonę umożliwiające zostanie dokonywanie zmian poleceń w oknie *Dostosuj*.
5. Zamień dotychczasowe polecenie nowym w kształcie *^C^C^C\_angielskiepolecenie*.

Polecenia można łączyć. Przykład przeprowadzania większej liczby poleceń (wraz z parametrami poleceń) za pomocą jednego przycisku umieszczono poniżej.



Parametry, działanie i przykłady:

- *średnik (;)* – oddzielenie kilku poleceń,
- *spacja ( )* – wprowadzanie parametru uruchamianego polecenia,
- *ukośnik wsteczny, backslash (\)* – wykona polecenia aż do backslasha, po czym czeka na informację od użytkownika.
- *średnik, spacja, średnik (; ;)* – aby zakończyć funkcję wystarczy użyć spacji i potwierdzenia ukończenia (*Enter, ESC*). Niektóre polecenia tej możliwości nie mają (np. linia). W takich przypadkach można ukończyć polecenie wprowadzeniem kombinacji średnika, spacji i średnika (; ;).

**`^C^C^C_explode; ^C^C^C_audit _Y; ^C^C^C_print;`**

Po kliknięciu jest przeprowadzone rozbicie oznaczonych elementów (`_explode`), audyt wykresu (`_audit`), potwierdzenie audytu (`_Y`), a następnie włączy się okno dialogowe Druk (`_print`).

**`^C^C^C_line \_a 45 100; ;`**

Uruchomienie polecenia linia (`_line`), oczekiwanie na wprowadzenie pierwszego punktu (`\`), przełączenie wyboru na kąt (`_a`), wprowadzenie kąta (45), wprowadzenie długości (100), ukończenie polecenia (; ;).

Jeśli za poleceniem wstawiś przerwę, polecenie uruchomi się a dalszy znak przeprowadzi przełączenie komendy (parametru polecenia).

### 19.2.5. Własne skróty klawiszowe (aliasy)

1. Otwórz okno dialogowe z menu *Narzędzia* → *Dostosuj* → *Menu...* → *Aliasy*.
2. Wybierz *Nowy* i w polu *Alias* wprowadź kombinację klawiszy, którą preferujesz.
3. W prawej kolumnie kliknij w wybrane polecenie i przyciskiem *Przypisz* połącz ze sobą polecenie i klawiszową sekwencję.

### 19.2.6. Własne skróty klawiszowe (klawiatura)

Dla poleceń wywoływanych kombinacją klawiszy np. *Ctrl + litera* wykorzystaj podobną procedurę :

1. Otwórz okno z menu *Narzędzia* → *Dostosuj* → *Menu...* → *Klawiatura*.
2. Wybierz *Nowy* i wprowadź kombinację klawiszy, którą preferujesz.
3. W prawej kolumnie kliknij w wybrane polecenie i przyciskiem *Przypisz* połącz ze sobą polecenie i klawiszową sekwencję.



### 19.3. Kolor tarczy kursora

Kolor tarczy kursora przy aktywnej funkcji rysowania można zmienić za pomocą polecenia *APERTURECOLOR* i wyboru numeru, który odpowiada konkretnej barwie lub w oknie dialogowym *Narzędzia* → *Opcje* → *Uchwyty*.

Numeryczny kod koloru można znaleźć np. w oknie zmiany koloru linii/warstwy itp.

### 19.4. Wielkość tarczy kursora


Istnieją dwa warianty zmiany wielkości tarczy kursora. Pierwszy wariant obejmuje zmianę wielkości tarczy kursora w **trakcie rysowania** (np. przy rysowaniu linii). Zmianę tego trybu przeprowadza się w następujących ustawieniach:

1. Górne menu *Narzędzia* → *Opcje...* → *Uchwyty*.
2. Zmień wielkość znacznika uchwytu.


Aby zmienić wielkość tarczy krzyża nitkowego w trybie początkowym czy przy selekcji, należy:

1. wprowadzić polecenie *\_pickbox*,
2. potwierdzić klawiszem *Enter*,
3. wprowadzić nową wartość, np.10 (domyślnie jest 3),
4. potwierdzić ponownie klawiszem *Enter*.

**pickbox = 3**



**pickbox = 30**



Ustawienie to można także zmienić poprzez menu *Narzędzia* → *Ustawienia rysowania* → zakładka *Wklejanie współrzędnych* → zmiana na *Wybór obiektu* → *Ramka oznaczania obiektów*.

### 19.5. Znaki specjalne

W programie progeCAD nie wykorzystuje się menu, pasków czy ikon do wstawiania znaków specjalnych. Niemniej jednak za pomocą kodów można je zdefiniować lub wkleić metodą „Ctrl+C, Ctrl+V”. Poniższa tabela przedstawia przykłady najczęściej używanych znaków specjalnych:

| Kod | Funkcja                        |
|-----|--------------------------------|
| %%c | Symbol średnicy (Ø)            |
| %%p | Symbol plus-minus (±)          |
| %%d | Symbol stopnia (°)             |
| %%% | Symbol procentu (%)            |
| %%o | Początek i koniec podkreślenia |



Dalsze znaki specjalne można wstawiać przy pomocy narzędzia *Tablica znaków*, zawartego w Windows (Menu start → Akcesoria → Narzędzia systemowe) lub w oknie edycji tekstu wielowierszowego (mtekstu) – znaki specjalne można wstawić po kliknięciu do pola tekstu prawym klawiszem myszy. W następnym menu kontekstowym są do dyspozycji pod oznaczeniem *Wstaw symbol*.

## 19.6. Własne rodzaje linii


### 19.6.1. Proste

Proste rodzaje linii są „jednowymiarowe” i wykorzystują wyłącznie kreski, przerwy i kropki. Własne rodzaje prostych linii możesz definiować poprzez *progeCAD Explorer* lub poleceniem `_LINETYPE` → *wyTwórz...*.

#### Tworzenie rodzaju linii poprzez progeCAD Explorer:


1. Uruchom *progeCAD Explorer*
  - a) *Narzędzia* → *progeCAD Explorer* i przełącz w lewym oknie na *Rodzaje linii*,
  - b) lub poleceniem `_ExpLTypes`.
2. W prawym oknie Explorera poprzez prawy klawisz lub w menu *Edycja* wybierz *Nowy* → *Rodzaj linii*.
3. Pojawi się okno do zdefiniowania własnego rodzaju linii. Wprowadź nazwę rodzaju linii, opis rodzaju linii i definicję rodzaju linii. Aby zdefiniować rodzaj linii należy dotrzymywać niniejszych reguł:
  - *Liczba dodatnia* definiuje długość linii.
  - *Liczba ujemna* definiuje długość przerwy.
  - *Zero* definiuje kropkę.

Poszczególne wartości musisz oddzielić przecinkami. Aby przetestować rodzaj linii, wprowadź np. wartości (linia, przerwa, kropka, przerwa):





4. Kliknij *OK* i wybierz nowo utworzony typ linii. Następnie wyświetli się on w użytych rodzajach linii:



### Tworzenie własnego rodzaju linii za pomocą wiersza poleceń:

1. Do wiersza poleceń wprowadź `_LINETYPE`, wybierz *T* (*wyTwórz*) i wpisz nazwę nowego rodzaju linii.
2. Wyświetli się następnie okno zapisu rodzaju linii do nowego pliku lub przyłączenia rodzaju linii do dotychczasowego pliku. Do dodania nowego rodzaju wybierz np. plik *ICAD.lin* lub zdefiniuj nowy plik z końcówką *.lin*.
3. W wierszu poleceń wstaw opis nowego rodzaju linii według własnego uznania i kliknij *Enter*.
4. Wprowadź definicję nowego rodzaju linii wg zasad przedstawionych wyżej na przykładzie definiowania przez progeCAD Explorer. Początkowa litera „A”, która jest nastawiona automatycznie oznacza, że rodzaj linii będzie zawsze dostosowany między dwoma wierzchołkami tak, aby linia kończyła się przecinkiem. Potwierdź klawiszem *Enter* i wypróbuj rysowanie z nowym rodzajem linii.

### 19.6.2. Złożone

Złożone rodzaje linii są „dwuwymiarowe” i mogą zawierać znaki tekstowe, łańcuchy danych lub kształty („shapes”) definiowane w specjalnym pliku. Definicję linii można prowadzić przy pomocy zmiany pliku tekstowego, w którym rodzaje linii są definiowane.

1. W edytorze tekstu (np. notatnik) otwórz plik *icadiso.lin*, który znajdziesz w folderze ustawień użytkownika. Folder ten otworzysz przy pomocy Centrum progeCAD – więcej w rozdziale 3.2 PROGE CAD CENTER.



2. Do pliku możesz dodać definicję nowego rodzaju linii. Definicja zawiera dwa rzędy utworzone wg wzoru wcześniejszych linii, a ich składnia jest następująca:

Rząd 1:

- \* (**gwiazdka**) – początek nowej definicji rodzaju linii
- , (**przecinek**) – oddziela nazwę i definicję linii
- \_.\_. (**opis**) – opis rodzaju linii (podkreślenia, kropki, tekst), maksymalnie 47 znaków

Rząd 2:

- A – atrybut, który oznaczy początek i koniec linii przecinkiem
- Liczba dodatnia** – definiuje długość linii
- Liczba ujemna** – definiuje długość przerwy
- Zero** – definiuje kropkę
- ; (**średnik**) – na początku rzędu oznaczy rząd jako komentarz. Poszczególne wartości są oddzielone przecinkami.

### 3. Wklejanie tekstu do linii

Częścią rodzaju linii może być tekstowy łańcuch, którego definicja jest zapisana w nawiasach kwadratowych. Na przykład:

```
*PLOT,          Plot          ----X---X---X---X---X---X-A,1.0,-.25,
["X",STANDARD,S=.2,R=0.0,X=-0.1,Y=-0.1],-.40
```

"X" (**tekst**) – tekst wyświetlany jako część linii

"STANDARD" (**styl tekstu**) – atrybut nieobowiązkowy; jeśli go brakuje wykorzystana jest aktualna wartość zmiennej systemowej **TextStyle**

s=.2 – definicja skali tekstu (jego wyświetlanej wielkości)

r=0.0 – definicja obrotu tekstu w odniesieniu do kierunku linii (nieobowiązkowe).  
Podstawowe wartości są w stopniach, dalszą możliwością są radiany (R=1.2r)  
lub grady (R=150g).

A=0.0 – absolutna orientacja tekstu bez względu na kąt linii

X=-.1,Y=-.1 – pozycjonowanie tekstu

### 4. Wklejenie kształtu (shapes) do linii

Definicje kształtów są także wprowadzane w nawiasach kwadratowych i odnoszą się do określonych plików. Na przykład:

```
*SHAPES,Shape SSS
```

A,.0001,[SSS,ltypeshp.shx,x=-.01,s=.02],-.0001 – wykorzysta kształt o nazwie "SSS" z pliku ltypeshp.shx.



**Informacja:**

Definicje złożonych rodzajów linii muszą zawsze zaczynać się i kończyć linią lub przerwą. Nie jest możliwe definiowanie ich wyłącznie poprzez złożenie kształtów.

**Przykładowe zapisy kilku linii:**

```
*ZIGZAG,Zig zag /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\ /\
A,.00254,-5.08,[ZIG,ltypeshp.shx,x=-5.08,s=5.08],-10.16,
  [ZIG,ltypeshp.shx,r=180,x=5.08,s=5.08],-5.08

*TRACKS,Tracks -|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-
A,3.81,[TRACK1,ltypeshp.shx,s=6.35],3.81

*HOT_WATER_SUPPLY,Hot water supply ---- HW ---- HW ---- HW ----
A,12.7,-5.08,["HW",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-5.08

*FENCELINE1,Fenceline circle ----0-----0-----0-----0-----0-----0--
A,6.35,-2.54,[CIRC1,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-2.54,25.4

*FENCELINE2,Fenceline square ----[]-----[]-----[]-----[]-----[]----
A,6.35,-2.54,[BOX,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-2.54,25.4

*BATTING,Batting SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
A,.00254,-2.54,[BAT,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-5.08,
  [BAT,ltypeshp.shx,r=180,x=2.54,s=2.54],-2.54
```

## 19.7. Naprawa rysunków przy problemach z ich zapisem, otwarciem czy wyświetlaniem

Może się zdarzyć, że w zmienianych wykresach pojawiają się błędy, które uniemożliwią ich otwarcie w innych programach, zapisanie w progeCAD lub spowodują komplikacje w ich wyświetlaniu. Problemy najczęściej pojawiają się w starszych rysunkach lub wytworzonych w niekompatybilnym oprogramowaniu typu CAD.

Błędy te można usunąć korzystając z niniejszych wskazówek:

1. Wybierz w górnym menu *Plik* → *Usługi* → *Rewizja*.
2. W wierszu poleceń przy pytaniu *Czy chcesz poprawić niektóre błędy? Tak/Nie/<Nie>:* wybierz *A* + *Enter*.
3. Po zapisaniu rysunku błędy miałyby zostać usunięte.



## 19.8. Języki programowania

progeCAD 2019 Professional obsługuje następujące języki programowania:

- LISP,
- DRX C++ kompatybilny z AutoCAD® ARX,
- SDS C++ kompatybilny z AutoCAD® ADS,
- VBA (Microsoft Visual Basic for Applications),
- COM automatyzacji,
- .NET

Szczegółową dokumentację w języku angielskim znaleźć można w menu *Pomoc* → *Rozwój*.

Przykłady niektórych aplikacji LISP w języku czeskim można znaleźć na naszym forum dyskusyjnym <http://solicad.com/forum/>

lub

na stronie <http://www.petrkonecny.eu/autolisp>, gdzie znajduje się szereg aplikacji LISP.

## 20. ODNOWIENIE

### 20.1. Przywracanie automatyczne kopii zapasowych

ProgeCAD po odmowie działania i ponownym uruchomieniu, automatycznie odnowi wszystkie dostępne rysunki Restore rysunek dialogowe. Po kliknięciu na rysunek w dolnej części okna wyświetli się nazwa lokalizacji pliku rysunku, data i czas ostatniego zapisu i jego wielkość.


Aby odświeżyć rysunek wystarczy na niego poklikać w oknie odśwież rysunek a potem za pomocą przycisku **progeCAD** → **Zapisz jako rysunek** zapisz (najlepiej pod inną nazwą).

Automatyczna kopia (ustawienia początkowe) zapisze się w zakładce %Temp%\progeCAD 2018 Professional PL\AutoSaveDrawings

lub

C:\Users\UŻYTKOWNIK\AppData\Local\Temp\progeCAD  
Professional PL\AutoSaveDrawings

2018





a má příponu \*.SV\$.

## 19.9. Przywróć domyślne ustawienia programu.

W ten sposób odnowisz wszystkie ustawienia progeCADa. Odnowienie jest pomocne, jeśli progeCAD się zachowuje niestandardowo, nie można go włączyć, zawiesza się przy pracy itd.

Są dwa sposoby na odnowienie ustawień – z zachowaniem zakładki wsparcie dla użytkownika lub zupełne odnowienie z usunięciem zakładki użytkownika.

### **Uwagi:**

Przed odnowieniem ustawień możecie sobie utworzyć kopię zapasową folderu użytkownika, kopiując cały folder (zawiera linie, wylęganie, drukowanie tabel stylów itp.) Oraz ustawianie skrótów klawiaturowych, aliasów itp. Eksportowanie ustawień.

Export się odbywa bezpośrednio w progeCADzie za pomocą zakładki *Ustawienia* → *Opcje...* → zakładka *Profile*.

Tutaj utworzycie **kopię profilu** i tę kopię wyexportujecie przyciskiem *Export...* do pliku z końcówką ARG.

W celu **zachowania zakładki ustawienia użytkownika** możecie wybrać konkretne zakładki do odnowienia. Aby odnowić możecie wybrać: konfiguracje, ścieżki, oferty i panele, aliasy, klawiszowe skróty, konfiguracja tabletu.

**Całkowite odnowienie** usunie zapisy w rejestrze (tj. ustawienia zmiennych, klawiszowych skrótów, aliasów, układ panelu, górnego menu, układu okien) i usunie zakładkę (szablony, szrafy linie, ustawienia).

Zakładka użytkownika znajduje się w miejscu:


*C:\Users\użytkownik\AppData\Roaming\PSOFT\progeCAD x64\R18\Professional – Polish*

### **Postępowanie dla (całkowitego) odnowienia ustawień:**

1. Zamknij program progeCAD przed jego odnowieniem. Jeśli program progeCAD nie będzie działał po kilku próbach, musisz go zakończyć za pomocą Menedżera zadań.
2. Odnowienie ustawień progeCADa można zrobić za pomocą:



- *progeCAD Center* → *Ustawienia* → *Popraw* lub
  - plikiem *regcad.exe* w instalacyjnej zakładce progeCADA
3. Kliknij TAK, zaznacz *Domyślny* (lub inny pożądaný profil), kliknij OK.
  4. Ustawienia odnowienia
    - a) **Nie usuwając folderu obsługi użytkownika** - nie musisz nic zmieniać i kliknij przycisk OK (możesz wybrać konkretne elementy do przywrócenia)



- b) **CAŁKOWICIE** – zaznacz plik *Usuń profil* i *Usuń ustawienia lokalne*, kliknij przycisk OK, kliknij przycisk TAK.

5. Zatwierdź OK.

**Uwaga:**

Jeśli nie przywrócisz całkowicie ustawień programu progeCAD, ustawienia i pliki powodujące problem mogą pozostać na komputerze. Podobny przypadek może wystąpić podczas ponownego importowania skrótów klawiaturowych, aliasów, górnych menu, pasków narzędzi lub całego profilu.



## 19.10. Całkowite odinstalowanie progeCADA

Użyj tej procedury, jeśli procedura w rozdziale 19.9 Przywróć domyślne ustawienia programu nie pomogła. W tym procesie przywrócisz i usuniesz wszystkie ustawienia programu progeCAD, pozostawiając tylko informacje o rejestracji.

### Postępowanie w całkowitym odinstalowaniu programu progeCAD

1. Najpierw przeprowadź odnowienie ustawień progeCADA wg rozdziału 19.9 Przywróć domyślne ustawienia programu., progeCAD po odnowieniu ustawień już nie możecie uruchomić.
2. Odinstaluj program za pomocą funkcji Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania lub za pomocą ikony w progeCAD Centrum.
3. Usuń następujące zakładki:  
C:\Users\UŻIVATEL\AppData\Roaming\PSOFT\...  
C:\Program Files\PSOFT\... (32-bit system)  
C:\Program Files (x86)\PSOFT\... (64-bit system)
4. W menu *Start* wybierz polecenie *Uruchom*, wpisz polecenie REGEDIT a potwierdź klawiszem *Enter*.
5. Usuń klucz w rejestrze – *HKEY\_CURRENT\_USER\Software\PSOFT*

**UWAGA NIE USUŃCIE ZŁEGO KLUCZA!**

6. Zainstaluj ostatnią wersję progeCADA. Nie musisz się ponownie rejestrować.

W razie potrzeby kontaktujcie się z [pomocą techniczną](#).



## 20. UŻYTECZNE ODNOŚNIKI

|                                 |                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pomoc techniczna                | <a href="http://progecad.pl/g/pomoc-techniczna">http://progecad.pl/g/pomoc-techniczna</a>                                           |
| Forum dyskusyjne                | <a href="http://progecad.pl/forum/">http://progecad.pl/forum/</a>                                                                   |
| Filmy instruktażowe             | <a href="http://progecad.pl/c/progecad-wideo">http://progecad.pl/c/progecad-wideo</a>                                               |
| progeCAD na Facebooku           | <a href="https://www.facebook.com/pages/progeCAD-PL/154421461257796">https://www.facebook.com/pages/progeCAD-PL/154421461257796</a> |
| Zgłaszanie błędów w podręczniku | <a href="mailto:info@progecad.pl">info@progecad.pl</a>                                                                              |